Luiz Carlos Bittencourt

BIT-BASIC

MSX

BIT-BASIC

Luiz C. Bittencour

ponte
para o
assembler



18/8/1

Luiz Carlos Bittencourt

(M S X)

BIT-BASIC

- UMA PONTE

- PARA.

ASSEMBLER



INFORMATICA

CAIXA POSTAL 8127 CURITIBA - PR CEP - 80000

Nº 0070

© 1988 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS PRIMEIRA EDIÇÃO (EXEMPLARES NUMERADOS)

É PROIBIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER PARTE DESTE LIVRO, ASSIM COMO A SUA CÓPIA OU TRANSMISSÃO POR QUALQUER MEIO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR, POR ESCRITO.

(O Software "Bit-Basic" está registrado na SEI — Secretaria Especial de Informática — sob n.º R10665-8.)

AUTOR : LUIZ CARLOS BITTENCOURT

EDITORAÇÃO : JUZELE BITTENCOURT

FICHA CATALOGRÁFICA

Bittencourt, Luiz Carlos, 1948-(MSX) BIT-BASIC, uma ponte para o ASSEMBLER. Curitiba, 1988. 166 p.

1. BIT-BASIC (Linguagem programada para computadores). 2. ASSEMBLER (Linguagem programada para computadores). 3. Programação (Computadores eletrônicos). 4. Microcomputadores - Programação. I. Título.

CDD (199 ed.) 001.6425

SUMARIO

PRÓLOGO

INTRODUÇÃO

1	-	01 -	ROM E	DO O BAS RAM, BIO S EPTANDO	DS E												10 12 12
11		01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22	ROTINA	DESVIO INICIO RST10 MINUSC CALL/JU RET01	JMP								 	 	 	 	14 17 21 22 24 26 29 31 33 33 47 51 54 67 78 49 95
111	-	01 - 02 - 03 -	ÁREAS I	OR Z-80 ESSADOR DE TRABA SEM DO Z JÕES ASS	LH0	DO		80	:								109
IV		02 - 03 - 04 - 05 - 06 -	VARIAVE PONTOS GANCHOS PROGRAM ROTINA CARACTE	DE ENTRES BIOS/EMA BIT-EDE CARRES DE INSTRUÇ	ADA IASI IASI EGA CON	BII C C CI MEN' TROI	OS/I	ILA DO BAS	DO BI IC	T-	BA:	SI	 	 		 	160

PROLOGO

Compõem esta publicação um SOFTWARE e um LIVRO.

BIT-BASIC

O SOFTWARE acrescenta novas funções ao BASIC, tais como Cópia e Movimentação de Linhas, Busca de Constantes ou Listagem Controlada de Programas, sendo uma ferramenta de trabalho de extrema utilidade.

Possibilita ainda o acionamento de comandos BASIC por intermédio de "Sintaxe Simplificada", assim como o acionamento de "programas BASIC de uma linha".

É TRANSPARENTE ao usuário do BASIC, que continua integralmente disponível, simultaneamente ao BIT-BASIC.

A característica de ERGONOMIA foi buscada para os seus comandos, objetivando um mínimo esforço físico e intelectual em sua utilização.

UMA PONTE PARA O ASSEMBLER

O LIVRO tem DOIS OBJETIVOS.

O primeiro é mostrar as técnicas de interceptação e comunicação com o BASIC, via ASSEMBLER-Z80, abrindo ao usuário a possibilidade de modificar e adaptar as suas funções.

Isto é feito a partir da própria DESCRIÇÃO DETALHADA DO BIT-BASIC, que assim é apresentado como um software ABERTO AOS USUÁRIOS.

O segundo objetivo é constituir-se em UMA PONTE PARA O ASSEMBLER, para os usuários de BASIC não familiarizados com esta linguagem.

Partindo apenas do conhecimento de BASIC, e utilizando este conhecimento como base para comparações, o leitor será capaz de conversar com o MSX na linguagem do Z-BO, o seu processador principal.

A associação do LIVRO com o SOFTWARE teve como fundamento a busca da MULTIPLICAÇÃO DO CONHECIMENTO, e espero que possa contribuir para que os usuários do MSX, este versátil e singular equipamento, utilizem cada vez mais e melhor os seus recursos.

INTRODUÇÃO

A abordagem utilizada para explicar o funcionamento do Z-80 e do ASSEMBLER é a mais objetiva possível, suficiente para a "Iniciação" nesta linguagem, procurando sempre explicações por intermédio de exemplos, com referências a conceitos já conhecidos de BASIC.

Com isto é possível um aprendizado "Prático", com utilização imediata no desenvolvimento e análise "Daquelas" rotinas ASSEMBLER que você sempre desejou utilizar e entender.

Os novos conhecimentos adquiridos, ou aqueles já possuidos, podem ser então consolidados pelo estudo do BIT-BASIC, o que proporcionará também um entendimento do funcionamento interno do BASIC.

O controle sobre o processamento é dinamicamente compartilhado pelo BASIC e pelo BIT-BASIC, estando ambos ativos todo o tempo.

Tudo se passa como se o BASIC tivesse sido "Modificado" e os novos comandos a ele pertencessem.

O BIT-BASIC procura utilizar sempre que possível as funções do BIOS e do BASIC, com o que é obtido um alto grau de SIMPLICIDADE, CONFIABILIDADE e COMPATIBILIDADE.

A "Administração da Tela" e a "Inclusão/Modificação/Exclusão de Linhas BASIC" são exemplos disto.

São deixados BYTES não utilizados entre as rotinas do programa BIT-BASIC para faciliar possíveis adaptações que você deseje efetuar (você poderá fazer estas adaptações diretamente em "Linguagem de Máquina", se elas forem "Simples").

O conteúdo dos BYTES estará sempre representado na forma HEXADECIMAL equivalente, o que será indicado pelo caráter "#" precedendo a sequência de dígitos Hexadecimais (por exemplo, #3A, #4CE3).

Os Microcomputadores MSX HOTBIT e EXPERT possuem algumas diferenças, o que se reflete em diferenças correspondentes no BIT-BASIC para que rode em uma ou outra máquina. Este é o caso da disposição diferente das teclas no Teclado e também da disposição diferente dos bancos de memória RAM.

Os termos técnicos em Inglês estão sempre traduzidos para os seus significados equivalentes em Português, para facilidade de entendimento.

CAPÍTULO I

INTERCEPTANDO O BASIC

O1 - ROM e RAM, BIOS e BASIC.

O seu microcomputador MSX possui módulos de memória permanente, cujo conteúdo permanece intacto mesmo com o aparelho desligado.

Este tipo de memória é denominado ROM (Read Only Memory - Memória Unicamente de Leitura), e seu conteúdo não pode ser alterado nem mesmo com os recursos disponíveis no seu próprio equipamento. Assim, não há maneira de modificarmos os programas gravados em memória ROM.

Nestes bancos de memória estão gravados dois programas básicos para o funcionamento do seu microcomputador.

O primeiro deles é o BIOS (Basic Input Output System - Sistema Básico de Entrada e Saída), constituído por um conjunto de rotinas cujas principais funções são dar início ao funcionamento da máquina e controlar as operações básicas de entrada e saída dos dados, de/para os periféricos conectados (Teclado, Tela, Gravador, Diskette, Etc.).

O segundo programa gravado na memória ROM é o Interpretador BASIC (Begginner's All-purpose Symbolic Instruction Code - Código Simbólico de Instruções de Finalidade-geral para Iniciantes), cujo propósito essencial é facilitar o uso dos poderosos recursos de processamento digital, gráfico e sonoro disponíveis no seu MSX. É ele que "interpreta" o "Programa BASIC" por você escrito,

controlando sua execução.

Apesar da legenda "Para Iniciantes", cunhada à época da definição de seus primeiros objetivos, o BASIC possui todos os recursos necessários para ser empregado em ampla gama de aplicações avançadas, para várias áreas de atividades profissionais e de lazer.

Quando você liga o microcomputador é automaticamente acionado o BIOS, que em seguida passa o controle para o Interpretador BASIC (que, por sua vez, irá utilizar rotinas do BIOS). Ambos os programas estão armazenados em memória do tipo ROM, e é por este motivo que não é necessário qualquer dispositivo externo para dar início ao funcionamento da máquina.

O seu MSX é ainda equipado com módulos de memória do tipo RAM (Random Access Memory - Memória de Acesso Aleatório) que pode ser alterada e mantida sob controle do microcomputador. É aqui que são armazenados os programas e comandos escritos pelo usuário ou carregados a partir de meios externos.

O microprocessador Z-80 pode operar com endereços de memória entre #0000 e #FFFF, e a memória ROM ocupa as posições compreendidas entre #0000 e #7FFF.

02 - GANCHOS

COMO MODIFICAR OS PROGRAMAS RESIDENTES EM MEMÓRIA ROM ?

Ainda que o armazenamento neste tipo de memória apresente vantagens importantes, algumas vezes pode trazer dificuldades para o usuário. Tal é a situação em que precisamos alterar o funcionamento de programas nela residentes.

Prevendo esta necessidade, as rotinas BIOS e o Interpretador BASIC efetuam desvios, em pontos estratégicos, para endereços pertencentes à memória RAM. Nestes endereços são colocadas, no momento de inicialização da máquina, instruções de retorno imediato à ROM, com o que não é produzida qualquer alteração funcional nos programas originais.

Com esta técnica, conhecida como GANCHO (HOOK), abre-se ao usuário a possibilidade de alterar o conteúdo dos citados endereços da RAM, sendo gossível introduzir modificações funcionais nas rotinas do BIOS e do Interpretador BASIC, ainda que a codificação original permaneça intacta.

Os endereços de memória onde estão armazenadas as instruções de desvio vão de #FD9A até #FFCA (cinco Bytes para cada GANCHO).

03 - INTERCEPTANDO O BASIC.

MODOS DE COMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO.

O Interpretador BASIC possui dois modos de execução de Instruções.

No modo DIRETO, cada linha digitada no teclado é interpretada e executada imediatamente após o pressionamento da tecla RETURN (este modo é utilizado quando a linha não inicia por dígitos numéricos).

No modo INDIRETO o Interpretador BASIC analisa e controla a execução de um conjunto de instruções previamente armazenadas na memória RAM pelo usuário. Neste modo as linhas introduzidas no modo DIRETO, iniciando cada uma por um número compreendido entre 0000 e 65529. Este conjunto de linhas constitui-se em um "PROGRAMA BASIC".

ROTINA E PONTO DE INTERCEPTAÇÃO.

Para cada linha entrada no modo DIRETO o Interpretador BASIC passa sempre pelas instruções armazenadas na ROM a partir do endereço #4134. Este é o endereço inicial da rotina chamada MAIN-ENTRY (ENTRADA-PRINCIPAL), cuja primeira instrução é uma chamada (GANCHO) para o endereço #FFOC da RAM.

Se desejássemos interceptar o Interpretador BASIC neste ponto para, por exemplo, acionarmos o alarme ("BEEP") antes da aceitação de cada linha, poderíamos alterar o conteúdo da RAM a partir de #FFOC.

Experimente aplicar os seguintes "POKES" (nesta ordem), e "Ouça" o resultado (atenção - não faça este teste com o BIT-BASIC "funcionando") :

POKE &HFFOD, &HCO POKE &HFFOE, &HOO POKE &HFFOC, &HCD

Isto faz com que, a cada passagem do Interpretador BASIC pela rotina MAIN-ENTRY, seja executada a instrução ASSEMBLER:

CALL #00E0

correspondente à instrução do 2-80:

#CD #CO #00

cuja função é "Chamar" a rotina "BEEP" do BIOS, instalada a partir do endereço #00CO. A instrução seguinte, já presente na memória, é

RETURN (#C9)

com a qual é efetuado o RETORNO à "ROTINA PRINCIPAL" do BASIC, após a execução da rotina "BEEP".

Para "Desligar" o desvio, faça "POKE&HFFOC,&HC9".

Não é este, porém, o ponto utilizado para interceptação do Interpretador BASIC.
Mais adiante, em #4164, é efetuada chamada ao endereço #00AE, onde existe uma rotina do BIOS denominada PINLIN, cuja função é "Receber uma Linha Digitada até o Pressionamento da Tecla RETURN ou das Teclas CONTROL+STOP" (em #00AE há um desvio para #23BF que é o endereço onde se inicia de fato esta rotina).

A primeira instrução de PINLIN é uma chamada (GANCHO) ao endereço #FDDB da RAM (CALL #FDDB = #CD #DB #FD). Em #FDDB, substituímos as instruções de retorno à ROM (RETURN = #C9) por um desvio para outro endereço da RAM, onde colocamos a rotina DESVIO do BIT-BASIC (#FFD9).

Este desvio é implementado pela instrução:

JUMP #FFD9 (#C3 #D9 #FF.

armazenada a partir do endereço #FDDB.

CAPÍTULO II

O BIT - BASIC

- ROTINA DESVIO 01

01.1 - OBJETIVO

O objetivo da rotina DESVIO do BIT-BASIC é interpretar linha digitada pelo usuário MSX no modo DIRETO e decidir se esta deve ser processada pelo Interpretador BASIC BIT-BASIC. "Comunicação" tarefa de executa também a Esta rotina

(Transferência de Controle) do BIT-BASIC com o BIOS/BASIC.

01.2 - CARACTERÍSTICAS

O endereço escolhido para o início da rotina DESVIO é pertencente ao espaço livre existente após a área de GANCHOS entre os enderecos #FFCA até #FFFE (enderecos não utilizados pelo BIOS/BASIC).

A técnica utilizada para analisar o conteúdo da linha ANTES Interpretador BASIC é acionar "em seu lugar" a rotina PINLIN, que devolve então o controle para a rotina DESVIO do BIT-BASIC. A utilização desta técnica se deve ao fato de não existir um GANCHO instalado no final da rotina PINLIN.

01.3 - ROTINA ASSEMBLER

```
DRG
                     #FFD9
0010
0020 :
0030 DESVIO:
               POP
                     BC
               CALL #2302
0040
               RET
                     C
0050
               PUSH HL
0060
               RST
                     #10
0070
                     HL.DV09
               I D
0080
               LD
                     BC,#0004
0090
               AND
0100
               CPIR
0110
               POP
                     HL
0120
                     NZ
               RET
0130
               POP
                     BC
0140 DV01:
                     BC, INICIO
               LD
0150
               PUSH BC
0160
                                 (#FC/HOTBIT, #AO/EXPERT)
0170 DV02:
               LD
                     A, #XX
                     (#AB),A
:E0VG 0810
               DUT
               RET
0190
               DEFB #3C, #5B, #3D, #2E (HOTBIT)
0200 DV09:
                     #2F,#5B,#3D,#2E
                                        (EXPERT)
```

0010 Instrui o compilador ASSEMBLER para colocar as próximas instruções do BIT-BASIC a partir do endereço #FFD9.

0030 Retira da PILHA DO SISTEMA o endereco ai colocado primeira instrução da rotina PINLIN (CALL #FDDB). Com isto o próximo enderego da PILHA DO SISTEMA passa a apontar para a instrução imediatamente seguinte que efetuou a chamada à rotina PINLIN.

- 0040 Chama a rotina PINLIN do BIOS na mesma situação em que ela seria chamada pela rotina "MAIN-ENTRY" do BASIC. (#23C2 é o endereço de sua segunda instrução, pois a primeira é a chamada ao GANCHO).

 Com isto é possível obter o controle APÓS a digitação da linha e ANTES de sua interpretação pelo BASIC, analisando o seu conteúdo e retornando ao processamento normal, ou continuando o processamento sob controle do BIT-BASIC.
- \$050 Retorna ao BASIC se as teclas CONTROL+STOP foram acionadas durante a execução da rotina PINLIN (esta rotina liga o "Indicador de Carry-Status" caso isso ocorra).

 O retorno será efetuado para a instrução imediatamente seguinte àquela que "chamou" PINLIN (veja Instrução 0030), com o que o processamento continua normalmente, como se o BIT-BASIC não existisse.
- 0060 Salva REG-HL na PILHA DO SISTEMA, o qual contém 0 endereço de início do BUFFER (Área de Trabalho), onde colocada a linha digitada. Ao retornar da rotina PINLIN o REG-HL contém o endereço (menos 1) deste BUFFER, a partir do qual o BASIC efetua o processamento da linha digitada (o BIT-BASIC também processa a linha a partir deste endereço). O BUFFER inicia em #F55E, e o REG-HL contém #F55D. É conveniente observar que antes da linha ser colocada no BUFFER citado os códigos digitados pelo usuário são colocados em outra área de trabalho intermediária, chamada KEYCODE-BUFFER (BUFFER do Teclado), de onde os caracteres são retirados pela rotina PINLIN. Esta área utilizada para outras funções do BIT-BASIC posteriormente descritas.
- 0070 Obtém o próximo (Primeiro) caráter da linha digitada e o coloca no REG-A. A instrução RST #10 (#D7) efetua uma (equivalente a um CALL) ao endereço #0010 da ROM. está instalada a rotina CHRGTR do BIOS, cuja função é colocar no REG-A o "Próximo Carater" armazenado no BUFFER de entrada (#F55E). Esta rotina posiciona o indicador CY = 1 caso o seja numérico, e o indicador Z = 1 se for encontrado o "Fim da Linha" (Caráter = #00). O REG-HL contém o endereço do caráter recuperado. A primeira instrução da rotina CHRGTR é uma (GANCHO) para o endereco #FF48 da RAM (a rotina CHRGTR
 - 0080 Carrega no REG-HL o endereco da tabela do BIT-BASIC de nome DV09, que inicia no endereco #FFF5 e possui 04 caracteres.

inicia de fato no endereço #4666 da ROM, pois em #0010 há um desvio para #2686, e neste endereço um desvio para

#4666).

0090 Carrega no REG-BC o valor #0004 (tamanho da tabela BV09). 0100 "Forpa" o valor "Zero" (desligado) no indicador de Carry-Status (CY), para que o BASIC não "pense" que as teclas CONTROL+STOP foram pressionadas, efetuado o retorno na instrução 0130.

(O conteúdo do REG-A não é alterado por esta instrução.)

0110 Procura um carater igual ao contido no REG-A nos quatro BYTES (REG-BC = #04) a partir do endereço #FFF5 (REG-HL = tabela DV09). Posiciona o indicador Z = 1 (Ligado) caso o caráter procurado seja encontrado. (O indicador CY não é alterado por esta instrução.)

0120 Retorna ao REG-HL o enderego do BUFFER (#F55D), armazenado na PILHA DO SISTEMA pela instrução da linha 0060.

0130 Retorna ao BASIC e continua o processamento normal da linha, caso o seu primeiro caráter não seja "<, [, =, (HOT-BIT) ou "/, [, =, ." (EXPERT). Caso o primeiro caráter da linha digitada pelo usuário seja um destes, esta linha é identificada como um "comando BIT-BASIC" sendo o controle passado para a instrução 0140, sem devolução ao Interpretador BASIC.

0140 Retira da PILHA DO SISTEMA o endereço de retorno à chamada original da rotina PINLIN pelo Interpretador BASIC. Isto é feito porque o BIT-BASIC fará o retorno para outros endereços do BASIC diferentes deste, dependendo do

tipo de comando e das condições encontradas.

0150 Carrega no REG-BC o endereço da rotina INICIO do BIT-BASIC (#7000).

0160 Coloca na PILHA DO SISTEMA o endereço da rotina INICIO.

0170 Coloca no REG-A o valor #FC (HOT-BIT) ou #AO (EXPERT). 0180 Habilita (Torna "ativo") o bloco de memória RAM onde está armazenado o BIT-BASIC.

Este módulo de memória ocupa os endereços de #4000 a #7FFF, que são endereços ocupados PELO PRÓPRIO Interpretador BASIC. (Como isto é possível??? Você verá em seguida, no item II-2.) O valor #FC ou #AO contido no REG-A é que determina a "Combinação" dos módulos de memória desejamos ativar. O valor #AB indica à PPI (veja item II-2) desejamos mudar, no caso a configuração dos blocos de

memória. 0190 A instrução RET equivale a um "Desvio Incondicional" o endereço armazenado no topo da PILHA DO SISTEMA. este endereco é o da rotina INICIO (ai colocado pela instrução 0160 - PUSH HL), o 2-80 desvia para esta que efetua os primeiros procedimentos

BIT-BASIC.

**** As instruções das linhas 00160 a 00190 são chamadas por diversas outras rotinas do BIT-BASIC, para transferências de enderecos/controle com mudança (bloco de memória ROM ou RAM).

02 - ROTINA INICIO

02.1 - OBJETIVO

O objetivo da rotina INICIO é dirigir o BIT-BASIC para a rotina apropriada, dependendo do tipo de comando recebido.

02.2 - CARACTERÍSTICAS

São os seguintes os comandos e funções correspondentes a cada caráter que, colocado na primeira posição da linha, faz com que ela seja tratada como um comando para o BIT-BASIC.

HOTBIT

< = #30 Rotinas para avançar/listar página.</p>

[= #5B Rotina para retroceder linhas/listar página.

= = #3D Rotina para pesquisar constante.

. = #2E Rotinas diversas, conforme próximos caracteres.

EXPERT

/ = #2F Rotinas para avançar/listar página.

[= #5B Rotina para retroceder linhas/listar página.

= = #3D Rotina para pesquisar constante.

. = #2E Rotinas diversas, conforme próximos caracteres.

A escolha dos caracteres está associada à facilidade de acesso às teclas correspondentes (teclas mais próximas à tecla RETURN).

A existência do BIT-BASIC é transparente ao usuário MSX caso o primeiro caráter da linha não seja um dos anteriormente descritos, ou seja: tudo se passa como se ele não existisse, permanecendo todas as funções do Interpretador BASIC plenamente ativas.

A exceção da rotina de comunicação ("Interface") do BASIC com o BIT-BASIC (rotina DESVIO, já descrita), todo o restante deste programa fica instalado em memória RAM, a partir do endereço #7000, para evitar a redução do espaço de memória destinado aos "Programas BASIC", que ficam acima do endereço #8000 na RAM.

Agora, uma pergunta:

COMO É POSSÍVEL ARMAZENAR UM PROGRAMA A PARTIR DO ENDEREÇO #7000 SE TAL ENDEREÇO PERTENCE À MEMÓRIA DO TIPO ROM ???

Na verdade, o microcomputador MSX possui também "bancos" de memória RAM instalados "paralelamente" à memória ROM, ocupando os mesmos endereços, para ser utilizado alternativamente a esta última (num dado instante somente uma delas pode estar "ativa").

Assim podemos fazer com que o microprocessador Z-80, ao acessar um endereço compreendido entre #0000 e #7FFF, esteja se referenciando à memória ROM (onde estão os programas BIOS e BASIC), ou à memória RAM "Paralela" (onde podem ser colocados programas do usuário).

programas do usuário).
A operação de "Comutação" ou "Chaveamento" para ativar um ou outro bloco de memória é efetuada por um microprocessador especial, contido no seu MSX, denominado PPI (Programmable Peripheral Interface - Interface de Periféricos Programável), que pode ser acionado a partir do próprio Z-80 por intermédio de instruções especiais para esta finalidade (a instrução 00180 da rotina DESVIO executa a operação de "trocar" a memória ROM para RAM entre os endereços #4000 e #7FFF). A rotina INICIO fica armazenada de #7000 a #7046 na memória RAM "Paralela" à memória ROM ocupada pelo Interpretador BASIC.

02.3 - ROTINA ASSEMBLER

```
DRG #7000
0550
0530 :
                 LD
                      A, (T19)
0240 INICIO:
                      #C3
0250
                 CP
                 JP
                       Z,CMLO2
0590
                 PUSH HL
0270
                 CALL RST10
0280 A01:
                 CALL MINUSC
0290
                 LD
                       (HL),A
0300
0310
                 CP
                       #00
                 JR
                       NZ,A01
0320
                 POP
                       HL
0330
0340
                 CALL RST10
                                     (#3C/HOTBIT - #2F/EXPERT)
                 CP
                       #XX
0350
                       Z, LISTAPG
                 JP
0360
                 CP
                       #5B
0370
                       Z, VOLTLIN
0380
                 JP
                 CP
                       TE#
0390
                 JP
0400
                       Z, VERCTE
                 CALL RST10
0410
                 JP
                       Z, RETO3
0420
                       C.LISTLIN
                 JP
0430
                 CP
                       #7A
0440
                 JP
                       Z, NOVOBAS
0450
                 CP
                       #63
0460
                       Z, COPMOV
                 JP
0470
                 CP
                       #4D
0480
                       Z, COPMOV
                 JP
0490
0500
                 CP
                       CE#
                       Z, ENCERRA
                 JP
0510
                 JP
                      SINTAXE
0520
```

0220 Instrui o compilador ASSEMBLER a colocar o programa

"Z-80" a partir do endereço #7000.

0240 Carrega no REG-A o contcúdo da "Árca de Trabalho" de nome "T19" (um BYTE), cujo propósito é indicar que a rotina COPMOV, destinada a mover e copiar linhas BASIC, está "Sendo Executada" (veja detalhes na descrição rotina).

0250 Compara o conteúdo do REG-A com #C3 (caso afirmativo,

posiciona o Indicador Z = 1).

- 0260 Desvia para a rotina CMLO2 caso o REG-A contenha #C3 (Indicador z "Ligado" - Cópia de Linha "Em Progresso"),
- **** As linhas 0270 a 0330 têm como objetivo converter para "minúsculos" todos os caracteres alfabéticos que tenham sido digitados como "maiúsculos", com a finalidade de facilitar o processamento da linha pelo BIT-BASIC.

0270 Salva na PILHA o REG-HL (#F55D).

- 0280 Obtém, no REG-A, o próximo caráter da linha digitada. 0290 Converte caráter alfabético do REG-A para "minúsculo".
- 0300 Recoloca o caráter convertido no BUFFER (na posição apontada por REG-HL).
- 0310 Verifica se o BYTE obtido contém #00. Este valor é colocado pela própria rotina PINLIN para indicar condição de "Fim da Linha", após o último caráter digitado (no acionamento da tecla RETURN).

0320 Caso a condição de "Fim de Linha" não tenha atingida, retorna para a instrução ASSEMBLER de '(linha 0280), para obter e converter o próximo

caráter.

0330 Após a conversão de todos os caracteres alfabéticos para "minúsculos", restaura em REG-HL o endereço da primeira posição do BUFFER (#F55D), antes de iniciar processamento da linha.

0340 Obtém, em REG-A, o primeiro caráter da linha digitada.

0350 Compara o caráter contido em REG-A com (HOT-BIT) ou #2F = "/" (EXPERT).

0360 Se caráter "<" ou "/", desvia para rotina LISTAPG (Lista Página).

0370 Compara REG-A com #58 = "[".

0380 Se "[", desvia para VOLTLIN (Retrocede Linha Lista Página).

0390 Compara REG-A com #3D = "=".

o que acontece).

0400 Se "=" desvia para VERCTE (Procura Constante). Se não, assume que é "." (caracteres já foram pesquisados na rotina DESVIO, linha 0110).

identificar 0410 Obtém próximo caráter da linha digitada para

a função do comando iniciado por

0420 Desvia para a rotina RETO2 caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Linha" (o Indicador Z é posicionado pela rotina RST10 nesta condição). A rotina RETO2 devolve o controle do processamento Interpretador BASIC, que tratará a linha como um "ERRO DE SINTAXE" (experimente digitar "." e acionar RETURN e veja 0430 Desvia para a rotina LISTLIN (equivalente ao comando do BASIC) caso o Indicador CY tenha sido "Ligado" rotina RST10 (isto significa que o primeiro digito após o "." é numérico). Caso o Indicador CY não esteja ligado, continua o processamento na próxima linha (0440).

0440 Compara REG-A com #7A = "z".

0450 Se "z" desvia para a rotina NOVOBAS (posiciona variáveis para inclusão de novo programa BASIC após o programa corrente).

0460 Compara REG-A com #63 = "c".

- 0470 Se "c" desvia para a rotina COPMOV (Copia/Move Linhas).
- 0480 Compara REG-A com #6D = "m". 0490 Se "m" desvia para a rotina COPMOV (Copia/Move Linhas).

0500 Compara REG-A com #3D = "=".

- 0510 Se "=" desvia para a rotina ENCERRA (desativa BIT-BASIC).
- 0520 Se REG-A diferente de qualquer dos anteriores, desvia para a rotina SINTAXE (Comandos/Programas com Sintaxe Simplificada).

03 - ROTINA RST10

03.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "obter o próximo caráter da linha digitada" colocando-o no Registrador A.
O resultado é equivalente ao da rotina CHRGTR (RST #10) do BASIC, já descrita no item II-01.3, instrução 0070.

03.2 - CARACTERÍSTICAS

O motivo pelo qual foi codificada uma nova é que a rotina CHRGTR está instalada na memória ROM que não está "ativa" durante a execução do BIT-BASIC, com o que seria necessário "Chavear/Deschavear" os blocos de memória a cada novo caráter. Não seria uma boa técnica executar um grande número de vezes os procedimentos relativamente "trabalhosos" de chaveamento.

Identicamente à rotina CHRGTR, a rotina RST10 "liga" o Indicador CY caso o dígito obtido seja numérico, e "liga" o Indicador Z caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Linha" (Caráter #00).

O teste da condição de "numérico" é efetuado verificando se o conteúdo do REG-A está compreendido entre os valores #30 e #39, que correspondem aos caracteres numéricos de "0" até "9" na codificação ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Padrão Americano de Codificação para Troca de Informações).

03.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA

REG-HL - Endereço anterior ao do caráter a ser obtido.

03.4 - CONDIÇÕES DE SAIDA

REG-HL - Endereço do caráter obtido (BUFFER).

REG-A - Carater obtido.

Z - Fim da Linha (Z=1).

C,NZ - Caráter Numérico (CY=1, Z=0).

NC,NZ - Caráter Não-Numérico (CY=0, Z=0).

03.5 - ROTINA ASSEMBLER

0550	RST10:	INC	HL
0560		LD	A, (HL)
0570		CP	#00
0580		RET	2
0590		CP	#30
0600		CCF	
0610		RET	NC
0850		CP	#3A
0630		RET	C
0640		OR	A
0650		RET	

Soma "1" no endereço contido no RES-HL (o par de registradores HL passa a apontar para o "próximo" 0050 Sama caráter, o qual desejamos obter). primeiro caráter da (Por este motivo, para obtermos o linha, devemos colocar no REG-HL o "Endereço do BUFFER menos 1" (,)

0560 Coloca no REG-A o conteúdo do BYTE apontado pelo endereco

contido no REG-HL.

0570 Compara o conteúdo do REG-A com #00, que é o código utilizado para indicar a condição de "Fim de Linha".

0580 Caso a condição de fim de linha tenha sido atingida, esta Instrução comanda ao Z-80 o Retorno instrução à imediatamente seguinte àquela que efetuou a chamada à rotina RST10 (com o "Indicador 2" ligado).

0590 Compara REG-A com #30. O conteúdo do REG-A não é modificado, porém os indicadores CY e Z são posicionados como se tivesse sido subtraído do REG-A o valor #30

(REG-A - #30). Isto resulta em :

(CY=1 - Resultado Negativo). REG-A < #30 C,NZ (Z=0 - Resultado Diferente de Zero). (CY=0 - Resultado Não-Negativo). RFG-A = #30NC,Z (Z=1 - Resultado Igual a Zero). NC,NZ (CY=0 - Resultado Positivo). REG-A > #30 (Z=0 - Resultado Diferente de Zero).

0600 CCF = Complement Carry Flag - Complementa o Indicador de Transporte (CY). "Complementa" ("Inverte") o valor do Indicador CY (se 1 transforma em O, e vice-versa - Liga/Desliga). Esta operação é feita para atender às CONDIÇÕES DE iá mostradas.

0610 RETORNA caso o Indicador CY esteja "Desligado" ("0"). A combinação das instruções 0590 e 0600 faz com que esta

condição seja verdadeira se REG-A (#30.

0620 Compara o REG-A com #3A. De forma semelhante ao explicado para a instrução 0590, são posicionados os indicadores CY e Z.

0630 RETORNA caso o Indicador CY esteja "Ligado" (o Indicador

Z estará "Desligado" neste caso).

Esta condição será verdadeira se REG-A < #39.

0640 O objetivo desta instrução é "forçar" o posicionamento dos indicadores CY e Z, para indicar que o caráter contido no REG-A é "Não Numérico" e é "Diferente de #00". Como estamos comparando REG-A com ele próprio, o conteúdo permanecerá o mesmo, porém os Indicadores Estado ficarão : NC,Z (CY = 0, Z=1). (O Indicador CY sempre é posicionado em "0" por esta instrução, e o BYTE resultante é diferente de #00 pois esta condição já foi testada na instrução 0570.)

0550 RETORNA à instrução imediatamente seguinte àquela que efetuou a chamada à rotina RST10.

04 - ROTINA MINUSC

04.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é converter para "Minúsculo" o caráter contido no REG-A, no caso deste caráter ser "Alfabético" e "Maiúsculo".

04.2 - CARACTERÍSTICAS

D MSX segue o padrão "ASCII", no qual os caracteres "Alfabéticos Maiúsculos" correspondem aos valores hexadecimais compreendidos entre #41 ("A") e #5A ("Z"), e os caracteres "Alfabéticos Minúsculos" correspondem aos valores hexadecimais comprendidos entre #61 ("a") e #7A ("z").

Portanto, podemos observar que entre cada caráter alfabético maiúsculo e o seu caráter minúsculo correspondente existe uma "diferença" de #20.

Assim, se "Somarmos #20" ao "Valor Hexadecimal" que corresponde a um caráter "Maiúsculo", obteremos o "Valor Hexadecimal" do caráter "Minúsculo" correspondente,

Por exemplo :

A = #41

a = #41 + #20 = #61

Z = #5A

z = #5A + #20 = #7A

04.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA RE6-A - Caráter a ser convertido

04.4 - CONDIÇÕES DE SAÍDA

REG-A - Caráter já convertido

04.5 - ROTINA ASSEMBLER

0680 MINUSC: CP #41 0690 RET C 0700 CP #5B 0710 RET NC 0720 ADD A,#20 0730 RET

0680 Compara REG-A com #41 ("A").

0690 RETORNA se REG-A < #41 (caráter não é "Alfabético Maiúsculo").

0700 Compara REG-A com #5B (#5A = "Z").

0710 RETORNA se REG-A maior ou igual a #5B (caráter não é "Alfabético Maiúsculo").

0720 Soma #20 ao REG-A (transforma caráter Alfabético "Maiúsculo" em "Minúsculo").

0730 RETORNA à instrução imediatamente seguinte àquela que efetuou a chamada à rotina MINUSC.

05 - ROTINAS CALL/JUMP

05.1 - OBJETIVO

O objetivo da rotina CALL é efetuar "Chamadas" a rotinas do Interpretador BASIC, as quais não são diretamente acessiveis a partir do BIT-BASIC em razão de não estar "ativa" a memória ROM onde elas estão instaladas (neste momento, os endereços #4000 a #7FFF correspondem à memória RAM, ativada pela rotina DESVIO).

O objetivo da rotina JUMP é efetuar "Desvio" para endereços pertencentes ao Interpretador BASIC, sendo válidas as mesmas considerações efetuadas para a rotina CALL.

05.2 - CARACTERÍSTICAS

A codificação das duas rotinas está "associada" e ambas estão interligadas aos "Pontos de Entrada" ("Entry-Points") DVO2 e DV03 da rotina DESVIO.

05.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA

(CALL) REG-BC - Endereço da rotina chamada (CALL) PILHA DO SISTEMA - Endereço de retorno (JUMP) REG-BC - Endereço da rotina de destino

05.5 - CONDIÇÕES DE SAÍDA

(CALL) Desvio para o endereço contido na PILHA DO SISTEMA (JUMP) Não há retorno

05.6 - ROTINA ASSEMBLER

LD DE, DVO2 0760 CALL: PUSH DE 0770 0780 JUMP: PUSH BC A, #XX LD 0790

(#FO/HOTBIT - #AO/EXPERT)

E0Vd 0B00 .TP

0760 Carrega no REG-DE o endereço do "Ponto de Entrada" DV02 da rotina INICIO (#FFFO), que corresponde à instrução "LD A, #XX" da linha 0170.

0770 Armazena o valor contido em REG-DE (#FFFO) na PILHA DO SISTEMA.

0780 Armazena o valor contido em REG-BC na PILHA DO SISTEMA. (Antes de utilizarmos a rotina CALL ou a rotina JUMP, devemos colocar no REG-BC o endereço da rotina a chamada.)

0790 Carrega no REG-A o valor #FO (HOTBIT) ou #AO (EXPERT).

0800 Desvia para o ponto de entrada DVO3 da rotina INICIO.

**** A seguir repetiremos o funcionamento das instruções da rotina INICIO utilizadas para concluir as funções CALL e JUMP.

0180 DUT (#A8),A - "Reativa" o bloco de memória ROM onde está o Interpretador BASIC.

O190 RET - A instrução Assembler "RET" (Z-80 = #C9) faz com que o "Programa Z-80" efetue um desvio para o último endereço armazenado na PILHA DO SISTEMA (passando a apontar para o próximo endereço da PILHA).

O último endereço que colocamos na PILHA foi aquele contido no REG-BC (veja linha 0780), que é exatamente o endereço inicial da rotina com a qual desejamos nos comunicar.

Caso estejamos passando por este ponto do programa em função de uma chamada à rotina CALL (veja Instruções 0760 e 0770), o endereço seguinte da PILHA é o endereço de DVO2 (#FFFO).

**** Como toda rotina acionada via CALL "termina" sempre com uma instrução RET, sempre haverá um desvio para DVO2 após ter sido executada a rotina chamada, quando serão então executadas as instruções das linhas 0170 a 0190, cujo funcionamento nesta situação repetimos a seguir ;

0170 Carrega em REG-A o valor #FC/#AB.

0180 Reativa o bloco de memória RAM onde está instalado o BIT-BASIC.

O190 Desvia para o último endereço armazenado na PILHA. A "chamada" à rotina CALL do BIT-BASIC é sempre efetuada por uma instrução "CALL" de ASSEMBLER.
Portanto, quando é executada esta instrução RET, é efetuado um desvio para a "Instrução Imediatamente Seguinte Aquela que Efetuou a Chamada à Rotina CALL", com o que é completado o ciclo de chamada.
No caso da rotina JUMP, que é acionada por uma instrução "JUMP" do 2-80, nada é colocado na PILHA, já que não será efetuado retorno.

RESUMIDAMENTE :

- 1 Acionamento da rotina CALL (em qualquer ponto do BIT-BASIC).
- 2 Armazena enderecos "De retorno" e "Da rotina chamada" na PILHA DO SISTEMA (rotinas CALL/JUMP).
- 3 "Ativa" memória ROM onde está o BASIC e desvia para a rotina chamada (via rotina DESVID).

4 - Executa a rotina chamada.

- 5 "Reativa" a memória RAM onde está o BIT-BASIC (via rotina DESVIO).
- 6 Retorna ao ponto de partida (via rotina DESVIO).

06 - ROTINA RETOI

06.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é retornar ao Interpretador BASIC "Passando uma Linha de Comando", como se ela tivesse sido digitada via teclado pelo usuário.

06.2 - CARACTERÍSTICAS

SIMULANDO UMA LINHA DE COMANDO PARA D BASIC, KEY-CODE BUFFER

Esta técnica é utilizada para fazermos com que o Interpretador BASIC execute instruções comandadas pelo programa BIT-BASIC (por exemplo, FILES, LOAD, LIST, etc.). O retorno é efetuado ao BASIC para o início da MAIN-ENTRY, num ponto "Anterior à Chamada da Rotina Os comandos desejados são colocados em uma área denominada - PARA CODIGOS KEY-CODE-BUFFER ("AREA DE TRABALHO TECLADOS"), ou simplesmente KEYBUFFER (BUFFER DO TECLADO), que é onde são colocados os caracteres correspondentes às teclas que você aciona em seu microcomputador. Esta área, com o tamanho de 40 BYTES, está colocada entre enderecos #FBFO e #FC17 e é controlada por dois (GETPNT/PUTPNT) que são atualizados cada vez que um caráter é ai colocado ou retirado.

GETPNT E PUTPNT

O primeiro dado de controledo BUFFER DO TECLADO é o "Endereço do Primeiro Caráter Digitado", que fica armazenado nos endereços #F3FA/#F3FB e tem o nome de GETPNT (GET POINT - Ponto do Entrada).

O segundo dado é o "Endereco Após o Último Caráter Digitado", que fica armazenado no enderecos #F3F8/#F3F9 e tem o nome de PUTPNT (PUT POINT - Ponto de Saída).

Se GETPNT = PUTPNT, significa que o BUFFER está "Vazio".
 Se GETPNT # PUTPNT, significa que "há caracteres digitados e ainda não processados no BUFFER".

- A cada caráter entrado PUTPNT é incrementado de 1, e a cada caráter retirado GETPNT é incrementado de 1 (de forma "circular", de maneira que nunca são ultrapassados os limites do BUFFER e número máximo de caracteres armazenados seja 40).

A rotina PINLIN, cuja função é "Obter uma Linha Digitada até RETURN ou CONTROL+STOP (veja Ítem 01), executa a tarefa de retirar do BUFFER os caracteres lá existentes, até que seja encontrado um caráter que represente o fato de ter sido pressionada a tecla RETURN (o caráter utilizado para isto é #0D) ou um caráter que represente o pressionamento das teclas CONTROL+STOP (o caráter utilizado é #03).

SIMULANDO UMA LINHA DE COMANDO

Para simularmos ao BASIC a existência de uma linha de comandos a ser processada, como se ela tivesse sido introduzida teclado, o texto correspondente aos comandos desejados deve ser colocado no BUFFER DO TECLADO e as variáveis GETPNT PUTPNT devem ser posicionadas respectivamente no "Primeiro" "Último Caráter Mais 1" deste texto, desviando-se em seguida para o BASIC no ponto de chamada da rotina PINLIN, que fará da linha a partir do BUFFER e a entregará Interpretador BASIC para processamento.

ESTE É O PROCEDIMENTO EFETUADO PELA ROTINA RETOI, PORÉM COM

UMA VARIAÇÃO QUE DESCREVEMOS EM SEGUIDA.

A linha que desejamos passar ao BASIC é colocada na Tela do monitor ou do aparelho de TV conectado ao microcomputador. Isto pode ser feito com a utilização da rotina CHP (CHARACTER PUT - Saida de Caráter - Envia um caractere video - CALL #00A2), ou da rotina OUTDO (OUT DO - Executa Saída - Envia um Dado ao Último Dispositivo Referenciado - RST #18 = CALL #0018).

Em seguida, com o CURSOR posicionado sobre a linha colocada Tela, utilizamos a técnica anteriormente descrita PINLIN apenas e tão simularmos à rotina somente pressionamento da tecla RETURN. Ou seja, colocamos no KEYBUFFER o caráter #OD (RETURN), fazemos a variável apontar para este caráter, fazemos a variável PUTPNT apontar para o BYTE seguinte, e desviamos para a rotina PINLIN como se tivesse sido acionada a tecla RETURN sobre uma linha da Tela).

ADMINISTRAÇÃO DA TELA

Na verdade, existe um terceiro componente envolvido na captura de dados para processamento pelo BASIC que é a função encarregada da "Administração de Tela". Quando existem várias linhas apresentadas, podemos movimentar o CURSOR livremente para qualquer posição e acionar a tecla RETURN em qualquer ponto. Isto feito, a função de "Administração de Tela" irá procurar "Para Frente" e "Para Trás" para descobrir onde "Começa" e onde "Termina" a linha sobre a qual o CURSOR está posicionado. Em seguida, é então passada ao Interpretador BASIC esta linha, via KEYBUFFER e via PINLIN conforme já descrito. Este modo de funcionamento, extremamente prático, no qual podemos correr livremente toda a tela, é denominado "FULL SCREEN - Tela Completa".

Na verdade, a linha que aparece na tela está armazenada em bloco de memória RAM "Especial", destinada exclusivamente para este fim, denominada VRAM (VIRTUAL RAM - RAM Virtual). Ela é administrada por um outro microprocessador especial contido no seu MSX chamado VDP (VIDEO DISPLAY PROCESSOR - Processador de Apresentação em Video), o qual também é acessivel via existindo diversas rotinas do BIOS já prontas para efetuar este acesso.

ROTINA RETOI

A rotina RETO1, portanto, simula o acionamento da tecla RETURN, com o CURSOR já posicionado sobre uma linha da tela que contém os comandos que desejamos executar, com o que esta linha será lida pela função de "Administração de Tela" e passada ao BASIC para processamento, via KEYBUFFER e rotina PINLIN.

Esta rotina possui ainda um outro Ponto de Entrada (Entry-Point) denominado RETO2 que serve para simular o acionamento de "outras teclas de controle" sobre a linha BASIC existente na tela.
Por exemplo, simular o pressionamento das teclas "CTRL + U", que executa a função de "Apagar Toda a Linha Sobre a Qual está o CURSDR", utilizada pela rotina do BIT-BASIC que Copia e Move linhas (COPMOV).

06.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA CURSOR posicionado na Tela sobre a linha desejada

06.4 - ROTINA ASSEMBLER

0840 0850 0860 0870 0880 0890	RET01: RET02:	LD LD LD INC LD	HL,#000D (#FBF0),HL HL,#FBF0 (#F3FA),HL HL (#F3FB),HL BC,#4137
0900		JR	JUMP

0830 Carrega #000D em REG-HL (#OD indica para PINLIN o pressionamento da tecla RETURN - Veja APENDICE 06).

0840 Coloca em #FBFO, endereco inicial do KEYBUFFER, o valor contido no REG-HL (#000d).

OBSO Carrega no REG-HL o valor #FBFO, que corresponde ao endereco do KEYBUFF onde colocamos o "Primeiro Caráter da Linha".

0860 Armazena o valor de REG-HL na variável GETPNT (#F3FA). 0870 Incrementa REG-HL de uma unidade (posição seguinte ao caráter #0D).

0880 Armazena o valor de REG-HL na variável PUTPNT (#F3F8).
0890 Carrega em REG-BC o valor #4137, que é o endereço da segunda instrução da ENTRADA PRINCIPAL (MAIN-ENTRY) do Interpretador BASIC (a primeira é uma chamada ao GANCHO de #FF0C).

0900 Desvia para a rotina JUMP, que fará a "Ativação" do bloco de memória onde está o Interpretador BASIC e fará o desvio para a ENTRADA PRINCIPAL, onde será efetuada a chamada à rotina PINLIN, e tudo acontecerá conforme já descrito.

07 - ROTINA RETO3

07.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é passar ao BASIC uma linha de comandos para processamento, porém SEM APRESENTAR ESTA LINHA NA TELA de seu monitor ou TV, não sendo, portanto, de conhecimento do usuário (com a técnica utilizada na rotina RETO1 a linha de comandos é apresentada na tela).

07.2 - CARACTERÍSTICAS

A rotina PINLIN retira os caracteres do KEYBUFFER e os coloca em outra "Área de Trabalho" (BUFFER) que inicia no endereço #F55E, a partir da qual o BASIC finalmente efetua o seu processamento (caracteres colocados exatamente como foram digitados).

O tamanho desta área de trabalho é de "255+3", e é por este motivo que não conseguimos passar ao Interpretador BASIC linhas maiores do que 255 posições.

A rotina RETO3 coloca a línha de comandos desejada diretamente neste BUFFER, como se tivesse sido entrada via PINLIN (e demais procedimentos já descritos), e a entrega ao Interpretador BASIC no ponto "imediatamente após o ponto de chamada a PINLIN" para que seja processada (instrução "RST #10") cuja função é "Retirar do Buffer um Caráter da Linha Digitada", colocando-o em REG-A e posicionando os Indicadores de Estado CY e Z (esta instrução fica no endereço #4173 da ROM e é "pulado" o teste efetuado após a rotina PINLIN para verificar se foram pressionadas as teclas CONTROL+STOP).

07.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA Linha a ser passada ao Interpretador BASIC armazenada no BUFFER (#F55E). LINHA A SER PASSADA AO BASIC ARMAZENADA NO BUFFER (#F55E).

07.4 - ROTINA ASSEMBLER

0930 RET03: LD HL, #F55D 0940 LD BC, #4173 0950 JP JUMP

0930 Carrega no REG-HL o valor #F55D, que é o "Endereço do BUFFER DO BASIC menos 1".

0940 Carrega no REG-BC o valor #4173, que é o endereço do BASIC "Após a Chamada da Rotina PINLIN".

0950 Desvia para o endereço #4173 do BASIC, via rotina JUMP.

08 - ROTINA RETO4

OB.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é efetuar o retorno, em situação normal, ao ponto inicial da "ENTRADA PRINCIPAL" ("MAIN-ENTRY") do Interpretador BASIC, onde será aceita uma nova linha de comandos (via rotina PINLIN) a qual passará por todos grocedimentos de interceptação e verificação já descritos.

08.2 - CARACTERÍSTICAS

O retorno é efetuado para o enderepo #4137, que é a segunda instrução da ROTINA PRINCIPAL (a primeira é uma chamada ao GANCHO de #FFOC).

08.3 - ROTINA ASSEMBLER

CALL #0156 0980 RET04: BC,#4137 0990-LD JP JUMP 1000

0980 Efetua chamada à rotina do BIOS denominada KILBUF (KILL BUFFER - Zera Buffer), encarregada de "Limpar" o KEYBUFFER (BUFFER do Teclado), o que é feito tornando "Iquais" os valores de GETPNT e PUTPNT.

0990 Carrega no REG-BC o valor #4137, que corresponde ao endereço de início da ROTINA PRINCIPAL do Interpretador

BASIC.

1000 Desvia para o endereco #4137, conforme procedimentos já descritos para a rotina JUMP.

09 - ROTINA ENCERRA

09.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "encerrar" o BIT-BASIC, desativando os procedimentos de interceptação do Interpretador BASIC.

09.2 - CARACTERÍSTICAS

Conforme já descrito no ítem I-03, a interceptação é implementada introduzindo-se um "desvio" para o BIT-BASIC a partir do GANCHO instalado em #FDDB, que é chamado no início da rotina PINLIN. Este desvio é feito para a rotina DESVIO pela instrução :

JP #FFD9 (#C3 #D9 #FF)

colocada a partir do endereço #FDDB.

Para desativarmos este desvio basta substituirmos o código #C3 (JUMP) por #C9 (RET), com o que será restaurado o retorno normal ao ponto de chamada do GANCHO na ROM.
Com isto o BIT-BASIC passa a ficar "Inativo" (ainda que suas instruções permaneçam na memória).

Esta função foi prevista em razão de que podemos desejar rodar outro programa que ocupe endereços já utilizados pelo BIT-BASIC. Neste caso sua codificação seria "Modificada" e, ao retornarmos ao BASIC, poderíamos obter resultados inesperados já que haveria desvio para uma combinação Imprevisível de instruções.
(Esta condição NÃO SE APLICA para programas BASIC pois estes sempre ocupam endereços acima de #8000, não utilizados pelo BIT-BASIC.)

09.3 - ROTINA ASSEMBLER

1030 ENCERRA: LD A,#C9 1040 LD (#FDDB),A 1050 JR RET04

1030 Carrega o valor #C9 no REG-A (Código Instrução RET do Z-BO).

1040 Carrega #C9 (RET) no endereço #FDDB.

1050 Desvia para o inicio da ROTINA PRINCIPAL do BASIC, via rotina RET04, para a continuidade normal de sua atividade.

10 - ROTINA PARM

10.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é capturar um parâmetro numérico a partir da "Linha de Comando BIT-BASIC", converter este valor para "Binário" e colocar este valor no REG-DE.

10.2 - CARACTERÍSTICAS

Por exemplo, se a linha de comando para o BIT-BASIC contém os caracteres "<<1279" nas suas primeiras posições (o que significa que desejamos "Listar o programa a partir da linha 1279"), a rotina PARM fará a conversão do número 1279, armazenado em QUATRO BYTES no BUFFER (ASCII) para o "Número Binário" equivalente armazenado em DOIS BYTES.

Binário" equivalente armazenado em DDIS BYTES. - ASCII : 1279 = #31 #32 #37 #39 (um BYTE p/cada digito)

- BINARIO : 1279 = #04FF (dois Bytes).

10.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA

REG-HL - Endereço do primeiro caráter do parâmetro numérico

10.4 - CONDIÇÕES DE SAÍDA

REG-DE - Valor Binário do Parâmetro Numérico

REG-HL - Endereço do Último Caráter do Parâmetro Numérico

Parâmetro numérico inválido (maior que 65525)

NC - Parametro numérico válido

Z - Parâmetro é "Zero'

NZ - Parâmetro diferente de Zero

10.5 - ROTINA ASSEMBLER (PARM)

1080 PARM: CALL NUMX 1090-DEC HL 1100 RET C 1110 L.D A,E 1120 OR D 1130 RET

1080 Efetua chamada à rotina NUMX a seguir descrita, que efetua a captura do parâmetro numérico.

1090 Diminui REG-HL de uma unidade. O objetivo deste procedimento é "Voltar atrás" o último caráter lido pela rotina NUMX, ficando REG-HL posicionado sobre o "Último Caráter do Parâmetro Numérico" obtido.

1100 RETORNA caso o parâmetro numérico não seja válido (o Indicador de Estado CY é "Ligado" pela rotina NUMX se

esta condição ocorrer).

1110 Carrega o conteúdo de REG-E em REG-A.

1120 Compara o conteúdo de REG-A com o conteúdo de REG-D, na modalidade OR, coloca o resultado em REG-A e posiciona os Indicadores de Estado CY e Z para mostrar se o conteúdo de REG-DE é igual ou diferente de #0000.

1130 RETORNA ao ponto de onde foi chamada a rotina PARM.

10.6 - ROTINA ASSEMBLER (NUMX)

1170 1180 1190 1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1310 1320 1330 1340 1350	NUMX: A04:	LD CALL RET PUSH SUB LD LD ADD ADD ADD ADD ADD RST POP	Z NC HL #30 C,A H,D L,E HL,HL HL,HL HL,HL HL,HL HL,DE HL,DE HL,BC DE,HL HL,#FFF5 #20 HL
			HL
1370		JP	A04

- 1160 Carrega no REG-DE o valor #0000 ("Inicializa" REG-DE para posteriormente somar os digitos numéricos).
- 1170 Carrega no REG-BC o valor #0000. 1180 Obtém caráter a partir do BUFFER.
- 1190 RETORNA para a Instrução 1090 caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Linha".
- 1200 RETORNA para a Instrução da linha 1090 caso o dígito obtido não seja numérico (isto indica a condição de "Fim do Parâmetro Numérico").
- 1210 "Salva" na PILHA DO SISTEMA o endereco contido no REG-HL, pois este Registrador será utilizado em seguida para "calcular" o valor binário do número.
- 1220 Subtrai #30 do Acumulador (REG-A). Com isto passamos a ter no REG-A um conteúdo compreendido entre #00 e #09 (já que os caracteres numéricos ASCII correspondentes vão de #30 a #39).
 - Este conteúdo corresponde à representação "Binária" dos dígitos numéricos de 0 a 9.
- 1230 Carrega o conteúdo do REG-A no REG-C. Assim o REG-BC passa a conter o "Valor Binário" do último caráter obtido (#00XX pois o REG-B contém #00).
- 1240 Carrega no REG-H o conteúdo do REG-D.
- 1250 Carrega no REG-L o conteúdo do REG-E.

 Com as instruções das linhas 1240/1250, REG-DE é
 "Copiado" para REG-HL (o REG-DE é utilizado nesta rotina
 para armazenar o "Sub-Total" dos dígitos numéricos já
 processados).

- **** As instruções das linhas 1260 a 1310 fazem com que o "Sub-Total" (Binário) contido no REG-HL seja multiplicado por dez, e com que seja somado o valor binário do novo caráter numérico obtido (contido no REG-BC). Com a repetição deste procedimento, ao final da rotina, teremos acumulado no REG-DE os valores binários dos diversos digitos que compõem o parâmetro numérico, cada qual multiplicado pelo "fator de dez" correspondente à sua posição relativa (o caráter mais à direita multiplicado por 1, o seguinte à sua esquerda por 10, o seguinte por 100, e assim por diante).
- 1260 Soma o valor contido no REG-HL ao próprio REG-HL (equivale a multiplicar por dois o valor contido no REG-HL).

1270 Dobra o valor de REG-HL. 1280 Dobra o valor de REG-HL.

1290 Soma no REG-HL o valor inicial do próprio REG-HL, copiado para o REG-DE pelas instruções 1240/1250.

1300 Soma novamente REG-DE no REG-HL.

1310 Adiciona no REG-HL o valor binário do último caráter obtido.

1320 Troca os conteúdos de REG-HL e REG-DE. Neste ponto REG-DE passa a conter o "Sub-Total" dos digitos processados até o momento.

1330 Carrega em REG-HL o valor #FFF5 = 65525.

1340 Efetua chamada à rotina DCOMPR que compara o valor contido no REG-HL com o valor contido no REG-DE (se REG-DE > REG-HL o Indicador CY é ligado).

1350 Restaura no REG-HL o endereço salvo na PILHA pela instrução da linha 1210.

Esta instrução não modifica os Indicadores de Estado CY e Z, com o que continua mantido o resultado da comparação efetuada na linha 1340.

A restauração tem que ser efetuada neste ponto porque pode haver Retorno na instrução seguinte e, neste caso, a PILHA DO SISTEMA deve estar posicionada no mesmo ponto no qual estava quando a rotina NUMX foi chamada.

1360 RETORNA da rotina NUMX caso o Indicador CY tenha sido ligado pela instrução 1340, o que indica "Parâmetro Inválido" (total já somado no REG-HL é maior do que 65525 - #FFF5).

1370 Desvia para a Instrução 1170 (AO4) para a obtenção e processamento do próximo caráter contido no BUFFER.

11 - ROTINA PXLIN

11.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "Recuperar" a "Próxima Linha" de um "Programa BASIC", a partir do seu "Endereço de Inicio", comparando o "Número" desta linha com um número fornecido.

11.2 - CARACTERÍSTICAS

Esta rotina utiliza os Indicadores de Estado CY e Z para comunicar à rotina "Chamadora" as condições encontradas. O endereço de início da "Linha Seguinte à Linha Recuperada" também é fornecido, para que a operação possa ser repetida, tornando possível recuperar todas as linhas do programa.

O endereço onde inicia o "Programa BASIC" (endereço de início da primeira linha) é guardado em um "Campo" de trabalho do Interpretador BASIC denominado TXTTAB (TEXT TABLE - AREA DE TEXTO), que fica em #F676/#F677 (dois BYTES).

Quando desejamos a primeira linha do programa, devemos colocar em REG-DE o valor contido no campo TXTTAB (normalmente #8001 ~ veja exemplo a seguir).

Deve ser fornecido um "Número de Linha" à rotina PXLIN, e ao seu retorno os indicadores CY e Z serão posicionados para refletir a situação da "Linha Recuperada" em relação a este Número (Menor, Igual ou Maior).

ARMAZENAMENTO DE UM PROGRAMA BASIC

Vejamos como são armazenadas as linhas de um programa BASIC.

Cada uma delas é precedida por dois BYTES que guardam o "Endereço de Início da Próxima Linha", mais dois BYTES que guardam o "Número da Linha" (em valor "Binário").
Cada uma delas é "Encerrada" por um BYTE que contém #00.

A condição de "Fim de Programa" é indicada por uma linha cujos dois primeiros BYTES contém #0000 (se esta linha for a primeira indica que não há nenhum programa BASIC carregado).

O "Conteúdo" (TEXTO) da linha é guardado de forma CODIFICADA, segundo critérios administrados pelo BASIC, não sendo diretamente legíveis sem um trabalho prévio de "Decodificação" dos COMANDOS, FUNÇÕES e PARAMETROS.

Esta codificação visa reduzir o espaço de membria ocupado, além de facilitar os procedimentos de execução do programa (por exemplo, a instrução PRINT é representada por apenas um BYTE que contém o "Código" correspondente "#91" - Estes códigos são conhecidos pelo nome de TOKENS).

Por exemplo, o programa BASIC :

10 PRINT "BBB"

20 BEEP 30 END

É armazenado da seguinte maneira (Digite este programa e examine a memória com o comando ".h8000,8019" do BIT-BASIC) :

Posição Inicial do "Programa BASIC"

Primeira posição sempre contém #00 #8000 #00

Linha Número 10

Endereço início próxima linha (#800C) #8001 #0C #80

Número da linha (#000A = 10) #8003 #0A #00

Código (TOKEN) da instrução PRINT #8005 #91

Carater "Aspas" (") #8006 #22

BBB #B007 #42 #42 #42

"Aspas" #800A #22 #B00B #00 Fim da linha 10

Linha Número 20

Endereço início próxima linha (#8012) #800C #12 #80 #800E #14 #00

Número da linha (#0014 = 20)

Código instrução BEEP #8010 #CO

Fim da linha 20 #B011 #00

Linha Número 30

Endereço início próxima linha (#8018) #8012 #18 #80

Número da linha (#001E = 30)

#8014 #1E #00 #8016 #81 Código instrução END

Fim da linha 30 #8017 #00

Condição de "Fim de Programa"

#8018 #00 #00 #0000 nos dois BYTES seguintes à última

linha indicam "Fim do Programa BASIC"

11.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA

- Endereço de início da "Linha a Ser Recuperada" REG-DE TO3 - Número de Linha a ser comparado

11.4- CONDIÇÕES DE SAÍDA

- Endereço de início da "Linha Recuperada" REG-BC

REG-HL - Número da Linha Recuperada

- Endereço de início da "Linha Seguinte à Linha REG-DE Recuperada

- Fim de Programa atingido C.Z

NC,Z - Número Linha Recuperada = Número Pesquisado - Número Linha Recuperada > Número Pesquisado NC,NZ - Número Linha Recuperada (Número Pesquisado C,NZ

11.5 - ROTINA ASSEMBLER

	PXLIN:	PUSH	
1410		POP	
1420		LD	(A05+1), DE
	A05:	LD	HL, (#0000)
1440		LD	A,H
1450		OR	L
1460		SCF	
1470		RET	Z
1480		INC	DE
1490		INC	DE
1500		LD	(A06+2), DE
1510	A06:	LD	DE,(#0000)
1520		LD	HL, (TO3)
1530		RST	#20
1540		EX	DE, HL
1550		LD	(A07+2),BC
1560	A07:	LD	DE,(#0000)
1570		RET	Z
1580		CCF	
1590		RET	

Recuperada".

1400 Salva na PILHA DO SISTEMA o conteúdo de REG-DE (endereço de início Linha a ser Recuperada).

1410 Coloca no REG-BC o último valor armazenado na PILHA DO SISTEMA.

(As instruções 1400/1410 efetuam a transferência do valor do REG-DE para o REG-BC, utilizando a PILHA como meio intermediário.)

**** As instruções 1420 e 1430 servem para colocar no REG-HL o "CONTEÚDO DOS BYTES APONTADOS PELO REG-DE".

Isto é conseguido fazendo com que a Instrução 1420 "MODIFIQUE O OPERANDO DE ENDEREÇO" da instrução 1430. Com esta técnica, o BIT-BASIC MODIFICA SEU PRÓPRIO CÓDIGO ASSEMBLER para alcançar o objetivo desejado.

1420 Carrega no endereço "AO5+1" (#7134), que corresponde ao "Operando de Endereço" da Instrução da Linha 1430 (AO5), o valor contido no REG-DE.

Carrega no REG-HL os dois BYTES apontados pelo operando de endereço desta instrução (obtido a partir do REG-DE pela Instrução anterior).

No caso do exemplo do item 11.2, se REG-DE contiver #8001 (Endereço da Linha Recuperada), a instrução da linha 1430 ficará "LD HL,(#8001)", com o que será carregado #800C no REG-HL (conteúdo dos BYTES #8001/#8002), que é o "Endereço de Início da Linha Seguinte à Linha

1440 Carrega no REG-A o conteúdo do REG-H.

1450 Compara o conteúdo do REG-A com o conteúdo do REG-H. modalidade OR. O indicador Z é ligado caso o BYTE resultante seja #00 para que isto aconteça é necessário que registradores contenham #00. Este teste, portanto, visa verificar se REG-HL contém #0000, o que indica a condição de "Fim de Programa". 1460 "Liga" o Indicador de Estado CY (SCF = SET CARRY FLAG

Liga Indicador de Transporte).

1470 Caso o Indicador Z tenha sido ligado na instrução 1450, a condição de "Fim de Programa" terá sido alcançada (dois primeiros BYTES da "Linha Recuperada" contém #0000). Neste caso, é efetuado o RETORNO ao ponto de chamada a PXLIN, com as condições (C,Z) posicionadas.

1480 Adiciona uma unidade ao REG-DE.

1490 Adiciona uma unidade ao REG-DE. Neste ponto o REG-DE passa a apontar para o terceiro BYTE da "Linha Recuperada" (o terceiro e quarto BYTES contém o 'Número" desta linha).

1500 Carrega REG-DE no endereco "A06+2", que é o "Parâmetro de

Endereço" da instrução seguinte (1510).

1510 Utilizando a mesma técnica descrita nas linhas 1420/1430, carrega no REG-DE o "Número da Linha Recuperada".

1520 Carrega no REG-HL o conteúdo do campo TO3 do BIT-BASIC, onde está armazenado o "Número de Linha a Ser Comparado". 1530 Utiliza a rotina DCOMPR do BIOS para comparar REG-HL com

REG-DE.

1540 Troca os conteúdos de REG-DE e REG-HL. Com isto, REG-HL passa a conter o "Número da Linha Recuperada".

1550 Repete a operação da linha 1420

1560 Repete a operação da linha 1430. Com isto, recolocamos no REG-DE o "Endereço de Início da "Linha Recuperada", que poderá ser utilizado pela rotina chamadora para repetir toda a sequência de operações rotina PXLIN, recuperando desta forma todas as linhas do programa, uma após a outra, até se alcançar a condição desejada.

1570 Caso a comparação efetuada na linha 1530 resulte como "Iguais" (Z), o que indica qual "Número da Linha Recuperada" é igual ao "Número Pesquisado", é efetuado o RETORNO sob a condição (NC,Z).

1580 "Complementa" o valor de CY. 1590 RETORNA ao ponto de chamada de PXLIN sob as condições (NZ,NC) ou (NZ,C), indicando que o "Número da Próxima Linha" é MAIOR ou MENOR do que o "Número Pesquisado". OBSERVAÇÃO : As instruções das linhas 1540 a 1570 não alteram o posicionamento dos Indicadores CY e Z.

12 - ROTINA LISTPG

12.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é apresentar um programa BASIC na Tela do Monitor ou TV, a partir de uma linha determinada, até atingir a condição de "Tela Cheia" ou de "Fim do Programa", situação em que o processo é interrompido e o controle é devolvido ao Interpretador BASIC.

São novas funções de grande utilidade disponibilizadas pelo BIT-BASIC, especialmente quando se trata de programa com grande número de linhas, pois a listagem é feita "Sob Controle do Usuário".

12.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

.12.2.1 - LISTA PÁGINA A PARTIR DE UMA LINHA DETERMINADA.

Sintaxe : <<111 (HOTBIT) ou //111 (EXPERT)

Função : Lista página a partir da linha de número 111

Sintaxe : <[(HOTBIT) ou /[(EXPERT)

Função : Lista página a partir do início do programa

Sintaxe : << (HOTBIT) ou // (EXPERT)

Função : Avança uma linha na página atual

Exemplo: <<130 (HOTBIT) ou //130 (EXPERT) Lista "Página" a partir da linha 130

12.2.2 - LISTA "PROXIMA PÁGINA"

Sintaxe : < (HOTBIT) ou / (EXPERT)

Função : Lista "Página" a partir da linha imediatamente seguinte à última linha apresentada na Tela anterior.

12.2.3 - FIXA "ÍNDICE DE PÁGINA"

Sintaxe : <<111, i (HOTBIT) ou //111, i (EXPERT)

111 = Número da linha
i = Índice ("0" a "9")

Função : Relaciona a linha de número lll ao Índice "i"

Exemplo : <<320,3 (HOTBIT) ou //320,3 (EXPERT)
O Índice de número "3" passa a "Apontar" para a linha
de número 320

OBS. : Para ser utilizado em associação com o comando "Lista Página a partir de Índice", a seguir descrito.
A diferenca deste comando em relação ao do ítem 12.2.1

é a presença do segundo parâmetro (Indice).

12.2.4 - LISTA PÁGINA A PARTIR DE ÍNDICE

Sintaxe : (i (HOTBIT) ou /i (EXPERT) i = Indice ("0" a "9")

Função : Lista página a partir da linha cujo número está associado ao índice "i"

Exemplo : <3 (HOTBIT) ou /3 (EXPERT) Lista Página a partir da linha cujo número foi "Associado" ao Índice "3" Equivale a <<320 ou //320 para o caso mostrado no exemplo do item 12.2.3 A diferenca deste comando em relação ao do item 12.2.2, é a presença do indice após o "(" ou "/"

12.3 - CARACTERÍSTICAS

Esta rotina é acionada quando a primeira posição da linha de comando para o BIT-BASIC contém o caráter "(" (#3C - HOTBIT) ou "/" (#2F - EXPERT).

Antes de iniciar a apresentação a Tela é totalmente "Apagada" sendo as linhas "escritas" de cima para baixo. Isto permite uma maior velocidade em relação ao comando LIST do BASIC, em razão de não ser necessário "Deslocar para Cima" toda a Tela a cada vez que ela se encontra "Cheia" e nova linha deve ser inserida.

Se a última linha do programa não cabe na PAGINA (Tela Completa) atual, ela é "Apagada" para não aparecer incompleta. Portanto, todas as linhas listadas pelo BIT-BASIC sempre aparecem "completas" na Tela. É possível também "Identificar Rotinas" do programa BASIC com números de "0" a "9" (Indice), para posteriormente solicitar que este programa seja listado a partir destas rotinas.

Estas "Novas Funções" acrescentadas ao BASIC extremamente úteis para se trabalhar com programas "Extensos", especialmente quando é necessário "Caminhar" neles.

A rotina apresenta também outros "Pontos de Entrada" ("Entry-Points") (LISTPG1, LISTPG2, FIMLST) que são utilizados por outras rotinas do BIT-BSIC que também necessitam apresentar linhas na tela.

A rotina LIST do Interpretador BASIC (que está colocada entre os endereços #522E e #5283 da ROM) não foi utilizada pelo BIT-BASIC porque sua codificação e pontos de entrada não atendem às necessidades deste.

12.4 - ROTINA ASSEMBLER (LISTAPG).

Este trecho da rotina LISTAP6 determina qual a função a executar e efetua a preparação de sua execução. Executa também a função de de "Fixar Índice de Página".

CONDIÇÕES DE ENTRADA

REG-HL - Aponta para o segundo caráter da linha de comando do BIT-BASIC.

TO3 - Contém o Número da Última Linha da "Página Anterior".
 TO1 - Contém o Número da Primeira linha da Página Anterior.

CONDIÇÕES DE SAÍDA

TO1 - Número da Primeira Linha da página listada.
 TO3 - Número da última Linha da página listada.

```
1620 LISTAPG:
                 CALL RST10
                 JR
1630
                       Z.B07
1640
                       C, B05
                 JR
                 CP
                       #XX
                                       (#30
                                             HOTBIT
                                                           #2F
                                                                 EXPERT)
1650
1660
                 JR
                       NZ, B04
                 CALL PARM
1670
                 JR
                       C, B01
1680
1690
                 JR
                       NZ, B02
                       DE, (TO1)
                 LD
1700 B01:
                 INC
                       DE
1710
                 LD
1720 B02:
                       (TO3), DE
1730
                 CALL RST10
1740
                 CP
                       #2C
1750
                 JR
                       NZ, B07
                 CALL RST10
1760
1770
                 JR
                       NC,BO7
1780
                 CALL INDICE
1790
                 LD
                       BC, (TO3)
1800
                 LD
                       (B03+2),HL
                 LD
                       (#0000),BC
1810 B03:
                 JP
1820
                       RETO4
                 CP
                       #5B
1830 B04:
1840
                 JR
                       NZ,BO7
                       DE,#0000
1850
                 LD
1860
                 LD
                       (TO3) . DE
1870
                 JR
                       B07
                 DEFS 18
1880
1890 B05:
                 CALL INDICE
1900
                 LD
                       (B06+1), HL
1910 BO6:
                 LD
                       HL, (#0000)
1920
                 LD
                       (T03), HL
                       A, #OC
1930 B07:
                 LD
1940
                 RST
                       #18
```

1620 Obtém próximo caráter da linha de comando. 1630 Caso encontre a condição de "Fim de Linha" (Z) função "Lista Próxima Página" (a linha continha somente o caráter "(" ou "/"). de comando Isto será feito a partir da instrução 1930, de nome 807.

1640 Caso encontre um caráter numérico (C) imediatamente após o caráter "(" ou "/", assume a função de "Lista Página a Partir de Índice", que está implementada a partir da Instrução 1890 (805).

1650 Se as condições anteriores não se verificarem, testa se caráter obtido é #3C ("<" - HOTBIT) ou #2F ("/" EXPERT).

1660 Se não é "<" ou "/" desvia para a Instrução 1830 (804).

**** Caso os dois primeiros caracteres da Linha de Comando para o BIT-BASIC sejam "<<" (HOTBIT) ou "//" (EXPERT), assume a função "Lista Página a Partir de Uma Linha Determinada" ou a função "Fixa Índice de Página".

1670 Efetua chamada à rotina PARM, cuja função é Parâmetro Numérico" (no REG-DE). "Obter

1680 Desvia para a instrução 1700 (801) caso tenha sido obtido um parametro numérico inválido.

1690 Desvia para a instrução 1720 (802) caso tenha sido obtido um parâmetro numérico válido e diferente de zero.

1700 Caso o parâmetro numérico seja zero ou inválido, coloca em REG-DE o número da "Primeira Linha da Página atual". (Assume função "Avança Uma Linha e Lista Página".)

1710 Soma 1 em REG-DE, para que seja pesquisada a linha

"Seguinte à Primeira Linha da Página Anterior".

1720 Armazena o parâmetro numérico obtido a partir do comando BIT-BASIC (ou o número de linha recuperado instruções 1700/1710) no "Campo de Trabalho" TO3, BYTES em #7816/#7817), onde é guardado o "Número da Seguinte à Última Linha Apresentada na Tela" (o BIT-BASIC sempre lista uma nova página a partir 'do número contido neste campo).

1730 Obtém próximo caráter da linha de comando. O objetivo é verificar se existe mais um parâmetro a ser recuperado (indicado pela presenca de uma virgula (#20) após o primeiro parâmetro numérico). Em caso negativo, assume a função "Lista Página a de Uma Linha Determinada" (<< ou //).

Em caso afirmativo, assume a função "Fixa Indice de Página" (<<111, i ou //111, i).

1740 Compara carater obtido com #2C (","). 1750 Se não é virgula, desvia para a instrução 1930 (BO7).

**** As linhas 1760 a 1820 implementam a função "Fixa Indice de Página".

1760 Obtem no REG-A o próximo caráter linha de comando da (Indice, "0" a "9").

1770 Se o caráter não é numérico, desvia para a instrução 1930 (807 = Lista Página a partir do primeiro parâmetro obtido).

1780 Efetua chamada à rotina INDICE, encarregada de obter em REG-HL o endereço na tabela TO2, onde deve ser guardado o parâmetro numérico anteriormente obtido, correspondente ao Índice contido em REG-A.

1790 Carrega no REG-BC o primeiro parâmetro numérico obtido,

que havia sido salvo no campo TO3.

1800 Carrega o endereço contido no REG-HL (endereço pertencente à tabela TO2), nos BYTES correspondentes ao operando de endereço da instrução seguinte (BO3).

1810 Carrega na tabela TO2 (posição correspondente ao endereço de REG-HL), o valor do REG-BC (número de linha do

primeiro parâmetro).

1820 Encerra a função que "Fixa Índice de Página", retornando ao BASIC via rotina RETO4 (retorno "Normal" ao BASIC).

**** As linhas 1830 a 1870 complementam a verificação da função solicitada, que pode ser ainda "([" ou "(" (HOTBIT) ou "/[" ou "/" (EXPERT).

1830 Compara caráter obtido com "#58" ("[").

1840 Se não é "[", desvia para a instrução 1930 (807). Com isto será executada a função "Lista Página" a partir dos valores já existentes em TO1 e TO3.

1850 Se caráter em REG-A é "[", carrega #0000 em REG-DE.

1860 Carrega #0000 em TO3 para que a Página seja listada a partir da primeira linha do programa.

1870 Desvia para a instrução 1930 (807).

- 1880 BYTES livres, para facilitar adaptações no BIT-BASIC.
- **** As linhas 1890 a 1920 fazem a preparação para a função que "Lista Página a Partir de Índice", recuperando da tabela TO2 o número da linha correspondente ao índice especificado.
- 1890 Efetua chamada à rotina INDICE, encarregada de obter em REG-HL o endereço na tabela TO2 de onde deve ser recuperado o número de linha previamente armazenado, correspondente ao "Índice" contido em REG-A ("O" a "9").

1900 Carrega no operando de endereço da instrução BO6 (linha 1910) o conteúdo de REG-HL, que contém o endereço desejado

da tabela TO2.

1910 Carrega em REG-HL os dois BYTES da tabela TO2 que contém o número da linha desejada. Se o número fornecido como indice for "O", REG-HL conterá o primeiro e segundo BYTES da tabela. Se o número for "l", conterá o terceiro e quarto BYTES, e assim por diante.

1920 Carrega no campo TO3 o valor do REG-HL (Número da Linha Correspondente ao Índice).

Este número é "Salvo" para uso posterior.

**** As linhas 1930/1940 "Limpam a Tela" antes de iniciar a apresentação da linhas do programa.

1930 Carrega em REG-A o valor #OC.

1940 Efetua chamada à rotina OUTDO (DUTPUT DO - EXECUTA SAÍDA) do BIOS, cuja função é "Enviar um Dado ao último Dispositivo Referenciado" (neste caso, a Tela).
Alguns caracteres têm finalidades especiais quando tratados por esta rotina (veja APÊNDICE 06).
Este é o caso do caráter #0C, cuja função é "Limpar a Tela e Voltar o Cursor para a Posição (1,1)", equivalente ao acionamento das teclas "CONTROL+L".
Em função deste procedimento, cada nova "Página" é apresentada pelo BIT-BASIC sempre "de cima para baixo".

12.5 - ROTINA ASSEMBLER (LISTPG1)

Este trecho da rotina LISTAPG percorre o programa BASIC até se posicionar na primeira linha a ser apresentada.

CONDIÇÕES DE ENTRADA :

TO3 - Número da Linha a ser Procurada

CONDIÇÕES DE SAÍDA :

REG-DE - Endereço da Primeira Linha a Apresentar

1960 LISTPG1: LD DE,(#F676) 1970 B10: CALL PXLIN 1980 JR NC,LISTPG2 1990 JR NZ,B10

1960 Carrega no REG-DE o conteúdo dos BYTES #F676/#F677 (Campo TXTTAB do BASIC = Endereço da primeira linha do programa).

A primeira linha a ser apresentada é procurada sempre desde o início do programa BASIC, em razão de que a cada nova inclusão/exclusão/alteração o Interpretador BASIC realoca todas as linhas do programa, com modificação de seus endereços na memória.

1970 Efetua chamada à rotina PXLIN, para obter a "Pròxima Linha" do programa BASIC.

Esta rotina compara o número da linha obtida com o conteúdo do campo TO3, e posiciona os Indicadores CY e Z para indicar as condições encontradas.

**** Neste ponto o campo TO3 pode conter os valores:
1) "Zero", caso o comando atual seja "<<" ou "//"
("Listar Página a Partir do Início do Programa BASIC").

2) "lll", caso o comando atual seja "<<lll" ou "//lll". ("Lista Página a Partir da Linha lll.) 3) "Número da Linha Seguinte à Última Linha Já Apresentada na Tela", caso o comando atual seja "(" ou "/" (este número terá sido salvo na passagem anterior pela rotina LISTAPS. ("Lista Próxima Página".)

4) "Número da Linha Correspondente ao Índice i", caso o comando atual seja "(i" ou "/i".

("Lista Página a Partir de Índice".)

1980 Caso o número da linha obtida seja maior ou igual a TO3, desvia para a rotina LISTPG2, que iniciará a apresentação da Página na Tela.

1990 Caso o fim do programa não tenha sido atingido, desvia para a instrução 1970 (B10) para obter a próxima linha. Caso tenha sido alcançado o fim do programa segue para a Instrução seguinte (Rotina FIMLST).

15.6 - ROTINA ASSEMBLER (FIMLST)

Este trecho da rotina LISTAPG efetua os procedimentos para encerramento da listagem de uma Página na Tela.

2010 FIMLST: XDR A 2020 LD (T07),A 2030 LD HL,#0015

2040 JP RETO2

2010 "Zera" o conteúdo de REG-A.

2020 Move zero (RES-A) para o campo T07.

O campo T07 é utilizado para indicar que devem ser apresentadas apenas as linhas que contém uma constante determinada (veja comando "=", item 19), e é sempre

"Desligado" ao fim de cada Página apresentada.

2030 Carrega o valor #0015 no REG-HL.

2040 Desvia para a rotina RETO2 que fará a passagem do caráter #15 à rotina de tratamento de Tela. Assim será executada a função especial "Apaga Toda a Linha Onde Está o Cursor" (veja APÊNDICE 06).
Procedendo desta forma, a última linha que seria apresentada na tela será sempre inteiramente "Apagada", ficando o seu número "Guardado" no campo TO3 para que ela seja apresentada na "Próxima Página", caso solicitado. Esta estratégia foi utilizada em razão de que as linhas de programa BASIC são de tamanho variável, e serve para garantir que nunca uma linha será "Parcialmente" mostrada na Tela.

12.7 - ROTINA ASSEMBLER (LISTPG2)

Este trecho da rotina LISTAPG apresenta na Tela as linhas uma Página, uma a uma, até alcançar a condição de "Tela Completa" ou de "Fim de Programa".

CONDIÇÕES DE ENTRADA :

REG-HL - Número da Primeira linha

- Endereço de Início da Primeira linha REG-BC REG-DE - Endereco de Início da Próxima Linha

(Para o exemplo de programa mostrado no item II-11.2, no caso da primeira linha, o conteúdo do REG-HL seria #000A (10), o do REG-BC #8001, e o do REG-DE seria #800C).

2070 LISTPG2: LD (TO1), HL CALL #00B7 2080 B11: C,FIMLST JR 2090 PUSH DE 2100 CALL IMPLIN 2110 POP DE 2120 C,FIMLST JR 2130 CALL PXLIN 2140 NZ, B11 JR 2150 JR FIMLST 2160

2070 "Salva" o "Número da Primeira Linha Apresentada na Tela" no campo TO1.

2080 Efetua chamada à rotina BREAKX ("INTERRUPÇÃO-X") do BIOS, cuja função é "Verificar se Estão Pressionadas as Jeclas CONTROL+STOP".

2090 Caso as teclas estejam sendo acionadas (neste caso o Indicador CY é "Ligado" pela rotina BREAKX), o programa é desviado para a rotina FIMLST, já descrita no ítem anterior. Isto é feito para possibilitar ao usuário a interrupção

da listagem antes do seu final. que contém o 2100 "Salva" na PILHA DO SISTEMA o REG-DE, (REG-DE será "Endereço de Inicio da Próxima Linha"

utilizado/modificado pela rotina IMPLIN). 2110 Efetua chamada à rotina IMPLIN, que faz a apresentação de

uma linha na Tela. 2120 Recupera o "Endereço de Início da Próxima Linha"

2130 Caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Tela" (o Indicador CY é "Ligado" por IMPLIN neste caso), desvia para a rotina FIMLST, já descrita no ítem anterior. 2140 Obtém a "Próxima Linha" do programa BASIC.

2150 Caso não tenha sido alcançada a condição de "Fim de Programa" (indicador Z posicionado pela rotina PXLIN), desvia para a instrução 2080 (B11) desta rotina, para "Fim de apresentação da nova linha na Tela.

2160 Caso tenha ocorrido o fim do programa antes de completada

a Tela, desvia para a rotina FIMLST.

13 - ROTINA IMPLIN

13.1'-OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "Decodificar" a linha de programa BASIC, mostrar na Tela o "Número da Linha" e acionar a rotina IMPL que apresenta os demais caracteres na Tela.

13.2 - CONDIÇÕES DE ENTRADA REG-HL - Número da Linha REG-BC - Endereço de Início da Linha

13.3 - CONDIÇÕES DE SAÍDA

CY = C - Tela Completa

CY = NC - Tela ainda não atingiu a última linha inferior

13.4 - ROTINA ASSEMBLER

2190 IMPLIN: LD (T03), HL LD HL,#0004 2200 ADD 2210 HL, BC 5550 LD BC, #5284 5530 CALL CALL 2240 LD A, (T07) 2250 CP #00 JR Z. B14 5590 CALL VERCHR 2270 5580 CCF 2290 RET NC HL, (TO3) 2300 B14: LD LD BC, #3412 2310 5350 CALL CALL 2330 LD A.#20 RST 2340 #18 HL, #F55D 2350 LD 2360 CALL IMPL 2370 RET

2190 "Salva" REG-HL (Número da Linha) no campo TO3.

2200 Carrega #0004 em REG-HL.

2210 Soma ao REG-HL o REG-BC (Endereco de Início da Linha).
Com isto, REG-HL passa a apontar para a "Posição Inicial da Linha +4", que é onde se inicia de fato o seu conteúdo, já que os dois primeiros BYTES contém o "Endereco da Próxima Linha" e os dois BYTES seguintes contém o "Número da Linha" (veja exemplo do item II-11.2, no qual REG-HL estaria apontando para #8005 no caso da linha 10, ou #8016 no caso da linha 30).

2220 Carrega no REG-BC o valor #5284.

2230 Aciona a rotina do BASIC encarregada de efetuar a "Decodificação" de uma linha de programa, "Desfazendo" a codificação interna efetuada pelo BASIC. Esta rotina inicia no endereco #5284 da ROM, e por este motivo é necessário acessá-la por intermédio da rotina CALL.

Esta rotina sempre coloca no BUFFER a linha de programa BASIC "Desmontada" (a partir do endereço #F55E), na mesma forma com que ela foi originalmente digitada pelo usuário (exceto o "Número da Linha" que não é ai colocado).

2240 Carrega no REG-A o conteúdo do campo T07, que indica "Se é para Verificar ou Não" a presença de uma constante determinada na linha de programa (este campo é "Ligado"

pela rotina VERCTE - VERIFICA CONSTANTE).

2250 Verifica se o campo TO7 está "Desligado".

2260 Caso TO7 esteja "Desligado", desvia para a instrução 2300

(B14), sem pesquisar a constante.

2270 Caso TO7 esteja "Ligado", efetua chamada à rotina VERCHR (VERIFICA CARACTERES), cujo objetivo è checar determinado conjunto de caracteres, fornecidos por comando "=" está presente na linha atualmente processada

para decidir se ela deve ou não ser apresentada na Tela.
"Inverte" o valor de CY.
A rotina VERCHR "Liga" CY se a constante não está presente, porém este Indicador é "Invertido" por esta instrução, para não retornar da rotina IMPLIN com o 5580 Indicador CY "Ligado" neste caso, o que indicaria a condição de "Tela Completa", quando não é esta a situação.

2290 RETORNA ao ponto de chamada da rotina IMPLIN, listando a linha atual, caso a constante determinada não

esteja presente nesta linha.

2300 Recupera em REG-HL o "Número da Linha Atual", salvo no campo 103 pela instrução 2190 no inicio desta rotina.

2310 Carrega no REG-BC o valor #3412.

2320 Aciona a rotina do BASIC encarregada de efetuar apresentação de um "Número ASCII" na Tela, a partir "Valor Binário" contido no REG-HL. Esta rotina inicia no endereço #3412 da ROM, porén utiliza instruções de endereços ocupados pelo BIT-BASIC, sendo necessário acessá-la por intermédio da rotina CALL. Como REG-HL contém o "Número da Linha", é este o número que será colocado na Tela.

2330 Carrega #20 no REG-A.

2340 Apresenta o caráter "Branco" ("#20") na Tela, em seguida ao "Número da Linha", utilizando a rotina OUTDO do BASIC.

2350 Carrega no REG-HL o valor #F55D, que é o "Endereço do BUFFER da Linha Decodificada, menos 1".

2360 Efetua chamada à rotina IMPL, a seguir descrita, que colocará o TEXTO DA LINHA na Tela.

2370 RETORNA ao ponto de chamada à rotina IMPLIN, para obtenção da "Próxima Linha" a ser apresentada.

14 - ROTINA IMPL

14.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é controlar a colocação de cada caráter da linha atual na Tela, a partir do BUFFER do BASIC que inicia em #F55E, até que toda a linha tenha sido apresentada ou até que tenha sido alcançada a "última Linha Inferior da Tela".

14.2- CONDIÇÕES DE ENTRADA :

REG-HL - Endereço de Início do BUFFER, menos 1

14.3- ROTINA ASSEMBLER

2400 IMPL: CALL RST10 2410 JR Z.B16 CALL IMPTELA 2420 2430 RET C JR IMPL 2440 LD A, #OA 2450 B16: 2460 CALL IMPTELA RET 2470 LD A.#01 2480 LD (#F3DD),A 2490 RET 2500

2400 Obtém próximo caráter da linha a ser listada.

2410 Caso tenha sido atingida a condição de "Fim de Linha" (indicada por #00), desvia para a instrução 2450 (B16).

(indicada por #00), desvia para a instrução 2450 (B16). 2420 Efetua chamada à rotina IMPTELA, a seguir descrita, que apresenta o caráter na Tela e verifica se a última linha foi alcançada (Liga Indicador CY).

2430 RETORNA ao ponto de chamada de IMPL caso a última linha

tenha sido atingida.

2440 Desvia para a instrução 2400 (IMPL) para obter e apresentar o próximo caráter.

**** As instruções das linhas 2450 a 2500 são executadas quando da condição de "Fim de Linha" e efetuam a movimentação do CURSOR para o início da próxima linha da Tela.

2450 Carrega no REG-A o valor #0A.

2460 Envia para a tela o caráter #0A, utilizando para isto a rotina IMPTELA.

Esta ação resulta na execução de um "Procedimento Especial" pela rotina de Administração da Tela (veja APÊNDICE 06), que neste caso é a função de "Mudança de Linha - Line Feed", acionada por aquele caráter. O cursor estará posicionado na linha seguinte à última

linha listada.

2470 Caso a última linha inferior da Tela tenha sido alcançada, RETORNA ao ponto de chamada a IMPL.

2480 Carrega #01 em REG-A.

2490 Armazena o valor #01 no campo de nome CSRX do BASIC (CURSOR POSITION X), localizado no BYTE #F3DD, onde é armazenado o valor da posição "X" atual do CURSOR (posição "dentro" de uma determinada linha, ou "número da coluna").

O efeito deste procedimento é fazer com que o CURSOR passe a estar na primeira posição (Coluna) da linha

posicionada pela instrução de 2460.

OBS.: A posição de memória de endereço #F3DC guarda o campo CSRY (CURSOR POSITION Y) onde o BASIC armazena o valor da posição "Y" do cursor (Linha da Tela).

Podemos utilizar as variáveis CSRX e CSRY para movimentar o CURSOR pelas posições que desejarmos na Tela.

2500 RETORNA ao ponto de chamada da rotina IMPL.

15 - ROTINA IMPTELA

15.1- OBJETIVO

O objetivo desta rotina é apresentar na TELA do Monitor ou TV conectada ao seu MSX o caráter contido no REG-A, utilizando para isto a rotina do BIOS de "Administração de Tela" OUTDO (EXECUTA SATDA - RST #18).

15.2 - CONDIÇÕES DE ENTRADA REG-A - Caráter a ser apresentado

15.3 - CONDIÇÕES DE SAÍDA CY = C - Última linha da Tela alcançada CY = NC - Última linha da Tela não alcançada

15.4 - ROTINA ASSEMBLER

2530 IMPTELA: LD A, (T18) 2540 LD 2550 CP #00 2560 NZ, B17 JR A, (#F3DC) 2570 LD 2580 CP #17 CCF 2590 RET 9000 A.C 2610 B17: LD RST #18 5950 RET 2630

2530 "Salva" o caráter de REG-A no REG-C.

2540 Carrega no REG-A o campo T18, que indica se está sendo executado o comando ".c" ou ".m" do BIT-BASIC (Copia ou Move linhas - Veja rotina COPMOV).

2550 Compara REG-A com #00.

- 2560 Se o campo T18 está "Ligado" (REG-A diferente de #00), o que indica que está sendo processado um comando de CÓPIA ou MOVIMENTO de linhas, desvia para a Instrução 2610 (B17), com o que o caráter é enviado para a tela sem verificar se a última linha inferior da Tela foi atingida (tais funções não podem ser interrompidas por esta condição).
- **** Caso o comando atual não seja ".c" ou ".m", verifica se o caráter a ser apresentado vai ou não para a última linha da Tela, o que é feito pelas Instruções 2570 a 2600. Estas Instruções utilizam para esta verificação o próprio controle do BIOS sobre o posicionamento do CURSOR.
- 2570 Carrega no REG-A o conteúdo do campo CSRY (#F3DC número da linha da Tela onde o CURSOR está localizado).
- 2580 Compara a "Posição Vertical" atual do CURSOR com 53 = #17 (o indicador CY é "Ligado" caso o cursor esteja uma linha "Menor" do que 23). em

2590 "Inverte" o valor do indicador CY.

Após esta instrução o indicador CY estará "Ligado" caso o
CURSOR esteja localizado na linha 23 (#17) ou em linha
anterior a esta (a linha 23 é utilizada como "Última
Linha Inferior" da Tela).

2600 RETORNA ao ponto de chamada de IMPTELA caso a última linha tenha sido alcançada, com o Indicador CY "Ligado" (C =Fim de Tela alcançado), para que sejam tomadas as

providências devidas pela rotina chamadora.

**** As linhas 2610 a 2630, finalmente, colocam na TELA o caráter desejado.

2610 "Retorna" ao REG-A o valor salvo em REG-C pela Instrução 2530 (caráter a ser apresentado na Tela).

2620 Efetua chamada à rotina OUTDO (EXECUTA SAÍDA) do BIOS, que coloca o caráter desejado na Tela, ou executa a "Função Especial" por ele determinada (veja APÊNDICE 06).

2630 RETORNA ao ponto de chamada de IMPTELA, com o caráter desejado já apresentado e com o indicador CY "Desligado" (NC - Fim de Tela não alcançado).

16 - ROTINA INDICE

16.1- DBJETIVO

O objetivo desta rotina è calcular o endereco de tabela TO2 onde deve ser colocado, ou de onde deve ser retirado, "Número de Linha" correspondente a um "Índice" fornecido em comando do tipo "<<111,i" ou do tipo "<i" (EXPERT "//111,i" ou /i").

16.2 - CARACTERÍSTICAS Como o indice é comportado por um único digito não é utilizada a rotina PARM para sua obtenção.

16.3 - CONDIÇÕES DE ENTRADA REG-A - Índice (Número de "O" a "9" - Formato ASCII #30 a #39).

16.4- CONDIÇÕES DE SAÍDA REG-HL - Endereço da tabela TO2, correspondente ao "Número de Linha" relacionado ao Índice.

16.5- ROTINA ASSEMBLER

2660 INDICE: SUB 0E# ADD A.A 2670 2680 LD D.#00 2690 LD E,A 2700 LD HL.TO2 ADD HL, DE 2710 2720 RET

2660 Subtrai #30 de REG-A.

Com isto seu conteúdo "O a 9" (ACII = #30 A #39) continua ser "O a 9", porém em "Valor Binário", ou seja, "00000000 = #00" a "00001001 = #09".

2670 "Duplica" o valor de REG-A, adicionando o seu valor a ele próprio (cada Número de Linha ocupa dois BYTES). "Zera" o conteúdo de REG-D.

2690 Carrega REG-A en REG-E. Com isto o REG-DE passa a conter o valor do "Deslocamento" do número de linha em relação ao "Início da Tabela".

- Se Indice = "0", Deslocamento = 0 (#0000).
- Se Indice = "1", Deslocamento = 2 (#0002).

- E assim por diante.

Tabela TO2" 2700 Carrega em REG-HL o endereço de "Início da (#7BO2).

Soma o "Endereço de Início da Tabela TO2" com "Deslocamento na Tabela" (REG-DE). 2710 Soma Assim teremos em REG-HL o "Endereço na Tabela TO2" onde está o "Número de Linha" correspondente ao Índice fornecido.

2720 RETORNA ao ponto de chamada de INDICE.

17 - ROTINA VOLTLIN

17.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "Retroceder" um certo número de linhas em um Programa BASIC a partir da "Primeira Linha Apresentada na Tela" e, em seguida, desviar para a rotina éncarregada de "Listar Página" (LISTPG1/LISTPG2).

17.2 - CARACTERÍSTICAS.

Esta rotina é acionada quando a primeira posição da linha de comando para o BIT-BASIC contém o caráter "(" (#5B).

Se nos procedimentos de retorno o início do programa for alcançado, será mostrada uma Página a partir da primeira linha do programa.

17.3 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

17.3.1 - RETROCEDE TRÊS LINHAS E LISTA PÁGINA.

Sintaxe : [

Função : Retrocede três linhas e lista página

A escolha de "Três" linhas foi feita ,neste caso, em razão de que este é o maior número de linhas que podemos retroceder com garantia de que nenhuma delas será "Pulada", já que mais de três linhas de 256 caracteres ultrapassam os limites da tela (com largura normal, WIDTH = 38).

17.3.2 - RETROCEDE UMA LINHA E LISTA PÁGINA.

Sintaxe : [[

Função : Retrocede uma linha e lista página

17.3.3 - RETROCEDE "N" LINHAS E LISTA PÁGINA.

Sintaxe : [[nnn

Função : Retrocede non linhas e lista página

Exemplo : [[30

Retrocede 30 linhas e lista página

17.4 - CONDIÇÕES DE ENTRADA Comando "[", conforme sintaxe já descrita

17.5 - CONDIÇÕES DE SAÍDA Condições requeridas pelas rotinas LISTPG1 ou LISTPG2

17.6 - ROTINA ASSEMBLER

**** As instruções das linhas 2750 a 2840 colocam no campo T04 a, "Quantidade de Linhas a Retroceder".

DE,#0003 2750 VOLTLIN: LD LD (TO4), DE 2760 CALL PARM 2770 C, CO2 2780 JR 2790 JR NZ,CO1 CALL RST10 2800 CP #5B 2810 JR NZ, C02 2820 DE,#0001 LD 2830 2840 CO1: LD (TO4), DE

2750 Carrega #0003 em REG-DE.

2760 Carrega #0003 em TO4 (quantidade linhas a retroceder).

2770 Efetua chamada à rotina PARM ("Dbtém Parametro Numérico"). 2780 Caso tenha ocorrido erro na obtenção do parâmetro (CY Ligado), desvia para a instrução CO2 assumindo O3 para a

quantidade de linhas a retroceder (TO4). 2790 Caso o número obtido seja diferente de Zero, desvia a instrução 2840 (CO1).

2800 Caso o número obtido seja Zero (não foi fornecido parametro numérico), obtém "Próximo Caráter".

2810 Compara próximo caráter com "[" (#5B). 2820 Se o próximo caráter não é "[" desvia para a instrução desvia

2850 (CO2). Neste caso TO4 contém O3. 2830 Carrega em REG-DE o valor "1" (#0001), caso o próximo caráter seja "[" (trata-se de um comando "[[" - Retrocede uma linha).

2840 Carrega em TO4 o valor contido em REG-DE (que #0001 ou o valor do parâmetro numérico obtido).

**** As linhas 2850 a 2950 posicionam o BIT-BASIC na "Primeira Linha" da "Página Anterior" apresentada na Tela. Se ela não está mais presente no programa (pode já ter sido eliminada) a linha seguinte é posicionada. É a partir desta linha que o retrocesso é efetuado.

DE, (#F676) 2850 CO2: LD LD HL, (TO1) 5890 2870 LD (T03), HL A, #OC 2880 LD 2890 RST #18 CALL PXLIN 2900 CO3: NC,CO4 JR 2910 JR NZ, C03 2920 JP RETO4 2930 PUSH BC 2940 CO4: POP DE 2950

- 2850 Carrega no REG-DE os BYTES #F676/#F677 que contém o"Endereço de Início da Primeira Linha de Programa BASIC" (campo TXTTAB do Interpretador BASIC).
- 2860 Carrega no REG-HL o "Número da Primeira Linha da Página Anterior", colocada no campo TO1 pela rotina LISTPG2, Instrução 2070.
- 2870 Coloca o conteúdo de TO1 em TO3 (via REG-HL) para "Procurar" esta linha no programa BASIC (Rotina PXLIN).

2880 Carrega #OC no REG-A.

2890 "Apaga" a Tela (veja item II-12.4, Instrução 1940).

2900 Efetua chamada à rotina PXLIN, para obter o Endereco e o Número da "Próxima Linha" do programa BASIC.
A pesquisa começa a partir da primeira linha do programa em função do valor colocado no REG-DE pela instrução da linha 2850.
Será obtida uma linha de número "Igual ou Maior" que TO3.

2910 Caso a rotina PXLIN "Devolva" a condição "NC", o que significa que o "Número da Linha Obtida" é "Igual ou Maior" ao "Número da Primeira Linha Tela Anterior" (Campo TO3), desvia para a Instrução 2940 (CO4) que dará continuidade ao comando de "Retrocesso".

2920 Caso a rotina PXLIN "Devolva" as condições (C,NZ), o que significa que o "Número da Linha Obtida" é "Menor" do que o número procurado (TO3), desvia para a Instrução 2900 (CO3) para obter e comparar a "Próxima Linha".

2930 Caso a condição retornada por PXLIN seja (E,Z), indicando "Fim do Programa", efetua retorno ao BASIC em "Condição Normal", sem mostrar qualquer linha na Tela.

2940 Coloca REG-BC na PILHA (enderego de início da linha Recuperada).

2950 Copia REG-BC para REG-DE (via PILHA).

**** As instruções das linhas 2960 a 3010 verificam se foi alcançado o "Inicio do Programa" durante os procedimentos de retorno, providenciando a sua listagem desde este ponto em caso afirmativo.

2960 CO5: LD HL, (#F676) 2970 RST #20 2980 TR NZ,CO6 2990 LD DE,#0000 3000 LD (TO3), DE JP 3010 1 ISTEG1

2960 Carrega em REG-HL o conteúdo dos BYTES #F676/#F677 (TXTTAB - "Endereco de Inicio de Primeira Linha do Programa").

2970 Compara REG-HL (Início Primeira Linha BASIC) com REG-DE

(Inicio Linha Atual), via rotina DCOMPR do BIOS. 2980 Se REG-HL "Diferente" de REG-DE, (o que significa que a

2980 Se REG-HL "Diferente" de REG-DE, (o que significa que a Linha Atual não é a Primeira), desvia para a instrução 3030 (CO6) para "Retroceder Mais Uma Linha". Se início do programa alcançado, segue com a Instrução 2990

2990 Carrega #0000 no REG-DE

3000 Carrega #0000 em TO3 (primeira linha a ser listada). 3010 Desvia para a rotina LISTPG1, que fará a apresentação do Programa BASIC a partir da primeira linha (TO3 = #0000).

**** As instruções das linhas 3030 a 3080 retrocedem, BYTE a BYTE, a partir do endereço posicionado pelos procedimentos já descritos, até encontrar a posição de "Início da Linha Anterior Menos 1", que é o "Último Caráter" da linha anterior a esta (sempre contém #00). Faremos sempre referência ao exemplo do item II-11.2 que descreve o armazenamento de programas BASIC. Se estivéssemos posicionados no "Início da Linha 30" (Endereço #8012) ao final destas instruções, estaríamos posicionados no "Início da linha 20 menos 1" (#800B), que corresponde também ao "Final da Linha 10" (contém #00). No caso de atingirmos o início do programa, estaríamos posicionados no endereço #8000, que sempre contém #00.

PUSH DE 3030 006: 3040 007: DEC DE DEC DE 3050 COB: LD A, (DE) 3060 CP 3070 #00 JR NZ, COB 3080

3030 "Salva" REG-DE na PILHA (endereço primeira posição da linha atual) (#8012).

3040 Subtrai 1 do REG-DE, que passa a apontar para a "última Posição" da linha anterior (#8011) (esta posição contém #00 e deve ser "Pulada", o que é feito pela instrução seguinte que reduz REG-DE de mais uma unidade).

3050 Subtrai 1 de REG-DE (#8010).

3060 Carrega no REG-A o caráter apontado por REG-DE.

3070 Compara REG-A com #00.

3080 Se REG-A não contém #00, desvia para a Instrução 3050 (CO8) para obter e comparar o caráter anterior a este.

As instruções das linhas 3090 a 3160 verificam se a posição que contém #00 realmente corresponde a um de Linha", pois é possível que no meio de uma linha também tenha sido armazenado um caráter #00 pelo BASIC (por exemplo, no endereco #8015). Isto é efetuado verificando-se se as duas posições seguintes ao #00 contém o "Endereço de Inicio da Linha Seguinte" (os dois primeiros BYTES de qualquer linha sempre contém esta informação). Para verificar se o #00 contido no endereço #800B do exemplo corresponde a um final da linha, o BIT-BASIC verifica se o conteúdo dos BYTES #800C/#800D é #8012, que corresponde ao endereco inicial da linha 30. Como esta condição é verdadeira, conclui-se que o caráter #00 pesquisado está no final da linha anterior à linha BASIC de número 20 que, por sua vez, é a linha anterior à

Com isto "Retrocedemos" uma linha no programa BASIC.

INC DE 3090 LD (CO9+1),DE 3100 3110 C09: LD HL, (#0000) 3120 POP BC 3130 AND A SBC HL, BC 3140 PUSH BC 3150 JR NZ,CO7 3160

3090 Adiciona 1 ao REG-DE, que passa a apontar para o caráter seguinte ao que contém #00 (#800C).

3100 Carrega REG-DE no "Campo de Endereço" da Instrução 3110 que, para o caso do exemplo, passa a ser "LD HL,(#800C)".

3110 Carrega no REG-HL o conteúdo do endereco definido pela instrução anterior.

Após a sua execução, REG-HL conterá #8012, que é o valor armazenado nos BYTES #800C/#800D.

3120 Carrega o último valor da PILHA no REG-BC, que é o "Endereço de Início da Linha Anterior", aí colocado pela

instrução 3030 (CO6).

3130 "Zera" o Indicador de Estado CY. Isto é feito para que o resultado da instrução seguinte não seja comprometido se CY estiver "Ligado".

3140 Subtrai de REG-HL o valor de REG-BC.
Esta instrução subtrai ainda o valor de CY deste resultado (nada será subtraído pois CY já foi "Zerado" na instrução anterior).
Esta instrução é utilizada para "Compararmos" os valores contidos em REG-HL e REG-BC.

3150 "Salva" novamente na PILHA o conteúdo de REG-BC, dali retirado pela instrução da linha 3120 (não altera o

posicionamento dos Indicadores de Estado CY e Z).

3160 Se a subtração da linha 3140 resulta "NZ", o que indica que o conteúdo de REG-HL não era igual ao conteúdo de REG-BC (os dois BYTES após #00 não contém o endereço de início da próxima linha), desvia para a instrução 3040 (CO7) para a continuação dos procedimentos de retrocesso até o próximo #00.

Se REG-HL igual a REG-BC (uma linha foi retrocedida), segue para o trecho a seguir descrito.

**** As instruções das linhas 3170 a 3240 verificam se já foi retrocedida a quantidade desejada de linhas (armazenada no campo TO4 pelas instruções iniciais da rotina VOLTLIN).

POP BC 3170 3180 LD BC, (T04) DEC BC 3190 LD A,C 3500 3510 DR JR Z,C10 3550 LD (TO4),BC 3530 JR C05 3240

3170 Retira da PILHA o valor ai colocado pela Instrução 3150, com o objetivo de não deixar este valor "Pendente" na PILHA (ela deve sempre retornar à sua posição inicial).

3180 Carrega no REG-BC a quantidade de linhas que falta ainda retroceder (Campo TO4).

3190 Subtrai 1 de REG-BC.

3200 Carrega REG-C em REG-A.

3210 Compara REG-B com REG-A na modalidade "OR". O objetivo é verificar se REG-BC contém #00 (somente neste caso o Indicador Z estará "Desligado" após execução desta instrução).

3220 Caso REG-BC contenha #00, é porque já retrocedemos à quantidade de linhas desejada e, então, é efetuado desvio para a instrução 3270 (C10), que encaminhará o programa

para listar Página a partir da linha atual.

3230 Caso ainda não tenhamos retrocedido a quantidade de linhas desejada, armazena no campo TO4 o conteúdo do REG-BC (quantidade de linhas a retroceder, menos 1).

3240 Desvia para a instrução 2960 (CO5) para verificar se o início do programa BASIC foi atingido, continuando os procedimentos de retrocesso de linhas.

**** As linhas 3270 a 3350 efetuam a preparação para listar uma "Página" do programa BASIC, de acordo com os parâmetros exigidos pela rotina LISTPG2, a partir da linha obtida.

PUSH DE 3270 C10: INC DE 3580 3290 INC DE

(C11+1),DE 3300 LD HL, (#0000) LD 3310 C11:

POP BC 3320

LD (C12+2),BC 3330 DE, (#0000) 3340 C12: LD

JP I ISTPG2 3350

3270 Salva REG-DE na PILHA (endereço de início linha desejada).

3280 Adiciona 1 ao REG-DE.

3290 Adiciona 1 ao REG-DE. (passa para a apontar Terceiro/Quarto BYTES da linha a listar, primeira "Número da #800E/#800F no caso do exemplo, que contém o Linha'' = *0014 = 20).

3300 Carrega REG-DE no campo de endereço da instrução C11, que passa a ser "LD HL,(#800E)" para o caso do exemplo.

3310 Carrega no REG-HL o "Número da Linha" desejada (#0014 20 no caso do exemplo).

3320 Carrega PILHA no REG-BC (endereco da linha desejada).

3330 Carrega REG-BC no campo de endereco da instrução C12, que "LD DE,(#800C)" para o caso do exemplo.

3340 Carrega no REG-DE o "Endereco de Início da Próxima Linha"

(#8012 para o caso do exemplo).

3350 Desvia para a rotina LISTPG2 que fará a apresentação de uma "Página" na Tela a partir da linha atual (linha 20, no caso do exemplo).

18 - ROTINA NOVOBAS

18.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é reposicionar os parâmetros internos do BIOS/BASIC de maneira a possibilitar o carregamento de um novo programa BASIC, após o programa atual, sem destruir o seu conteúdo.

Efetua ainda o "Retorno" ao primeiro programa, ou a "União" dos

dois programas presentes na memória.

Estas novas funções disponíveis são muito úteis, por exemplo, quando queremos "inserir" no programa atual rotinas previamente preparadas e salvas.

O comando "Merge" do Interpretador BASIC apresenta, neste caso, as desvantagens de "Misturar" as linhas e de exigir o salvamento prévio das rotinas no formato ASCII (Save"..:.",A).

Outra utilidade das novas funções é "Olharmos" um programa armazenado em fita ou disco sem destruirmos o programa atual e, opcionalmente, a ele "Retornarmos" sem necessidade de NOVA operação de "Carregamento".

18.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS

18.2.1 - REPOSICIONA VARIÁVEIS

Sintaxe : .z

Função: Variáveis BASIC passam a apontar para nova "Posição Inicial" de carga de programas (após o final do Programa Atual = Programa Pimário).

A carga do Programa Secundário poderá ser feita com as funções normais de "LOAD" do BASIC.

18.2.2 - RETORNA AO PROGRAMA PRIMÁRIO

Sintaxe : .zr

Função : Retorna ao programa BASIC "Primário".
(O programa "Secundário" é perdido.)

18.2.3 - UNIÃO DOS PROGRAMAS

Sintaxe : .zu Função : Os programas Primário e Secundário se fundem num só.

18.3 - CARACTERÍSTICAS

Esta rotina é acionada quando as primeiras posições do comando BIT-BASIC contém os caracteres ".z". O caráter seguinte define a opção desejada (Posicionamento, Retorno ou União).

Na função de "Preparação para Carga" é reservada área "Após" o programa corrente, que permanece na memória, porém "Invisivel". Se não há nenhum programa carregado não é aceita a "Preparação para Carga" de programa adicional, apresentando a mensagem de "FRRO DE SINTAXE".

É possível carregar apenas um programa "Adicional". Portanto. se a solicitação de carregamento for repetida por duas vezes consecutivas, será apresentada a mensagem "ERRO DE SINTAXE". A operação de "União" não "Mistura" as linhas dos programas. O novo programa permanece "Após o Primeiro" COM numeração a original, mesmo que a numeração das linhas seja inferior à renumeradas ser linhas podem primeiro programa (as posteriormente à operação de União). Com a utilização das novas funções de "Cópia" e "Movimento" do BIT-BASIC poderemos, então, colocar a nova rotina no ponto do programa em que desejarmos.

18.4 - ROTINA ASSEMBLER (NOVOBAS).

e efetua executada Esta rotina determina a função a ser "Reposicionamento das Variáveis".

**** As instruções das linhas 3380 a 3420 determinam a função a ser executada.

CALL RST10 3380 NOVOBAS: 3390 3400 CP #72 Z, RETBAS JP CP #75 3410 Z, UNIBAS 3420 JP

3380 Obtém, em REG-A, o caráter seguinte ao caráter

3390 Compara REG-A com #72 (Caráter "r").

3400 Se REG-A = "r", desvia para a rotina RETBAS (Retorno programa Primário).

3410 Compara REG-A com #75 (Caráter "u"). 3420 Se REG-A = "u", desvia para a rotina UNIBAS (União dos programas Primário e Secundário).

**** As instruções das linhas 3430 a 3460 não permitem que mais de um programa adicional seja carregado.

LD BC, (T06) 3430 D05: LD A,B 3440 3450 OR C JP NZ, RETO3 3460

3430 Carrega TO6 em REG-BC. Este campo contém #0000 quando não há programa adicional carregado, e um valor diferente deste após a carga de programa secundário. (Retorna a #0000 após operação de "Retorno" ou "União".)

3440 Carrega REG-B em REG-A.

3450 Compara REG-A com REG-C na modalidade "OR".

3460 Se REG-BC (TO6) não contém #0000, desvia para RETO3. BUFFER Como o comando original (.z) ainda está no (#F55E), e como a rotina RETO3 desvia para o endereço o conteúdo #4173 no qual o BASIC processa normalmente deste BUFFER, o resultado será a apresentação da mensagem "ERRO DE SINTAXE", já que ".z" é inválido para o BASIC.

**** As linhas 3470 a 3520 verificam se já há um programa BASIC carregado.

3470 LD BC, (#F676) 1 D (DO6+2),BC 3480 BC, (#0000) LD 3490 DO6: LD A.B 3500 OR 3510 Z.RET03 JP 3520

3470 Carrega no REG-BC o endereço de "Início da Primeira Linha do Programa" (campo TXTTAB do BASIC).

3480 Carrega REG-BC no campo de endereço da instrução 3490 (DO6).

3490 Carrega no REG-BC o conteúdo dos dois primeiros BYTES do programa.

3500 Carrega REG-B em REG-A.

3510 Compara REG-A com REG-C na modalidade OR.
3520 Caso o resultado da comparação anterior seja "Zero"
(Indicador Z "Ligado") é porque REG-BC contém #0000, o
que indica a condição de "Fim de Programa" já na primeira
linha, ou seja, não há qualquer programa carregado.
Nesta situação o BIT-BASIC não aceita o carregamento de
um "Programa Adicional" e é efetuado desvio para a
rotina RETO3, o que resultará na apresentação da mensagem
"ERRO DE SINTAXE".

**** As linhas 3530 a 3570 "procuram" o final do programa BASIC corrente para posicionar neste ponto as variáveis BASIC.

3530 LD DE,(#F676) 3540 LD (T06),DE 3550 D07: CALL PXLIN 3560 JR NC,D07 3570 JR NZ,D07

3530 Carrega no REG-DE o endereço de "Início do Programa

Atual" (campo TXTTAB do BASIC).
3540 "Salva" TXTTAB em T06 para possibilitar o "Retorno" posterior ao programa atual. Este campo é também utilizado para indicar se há ou não "Programa Secundário" carregado.

3550 Efetua chamada à rotina PXLIN, para obter a "Próxima Linha" do programa BASIC.

3560 Desvia para a instrução DO7 para obter a "Próxima Linha" BASIC caso a condição de "Fim de Programa" não tenha sido atingida (C,Z).

3570 Idem instrução 3560.

Com o procedimento das linhas 3560 e 3570, a rotina PXLIN será repetida até "Devolver" a condição de "Fim de Programa", quando o controle passará então para a instrução seguinte (Instrução 3580).

**** As instruções das linhas 3580 a 3600 efetuam o reposicionamento das variáveis que apontam para o "Início do Programa BASIC".
Estas variáveis passarão a apontar para um endereço de memória RAM "Após" o programa Primário.

A inclusão posterior de um programa BASIC se dará a partir deste ponto, preservando intacto na memória o programa atualmente carregado.

São as seguintes as variáveis BASIC/BIOS envolvidas problema em questão (veja APÊNDICE 01):

(Cada uma delas ocupa dois BYTES na memória RAM, e todas são automaticamente "Inicializadas" pelo BIOS no momento em que o microcomputador é "Ligado".)

TXTTAB (#F676) - TEXT TABLE (Tabela de Texto)

Inicio do "Texto BASIC" (Programa BASIC)

BOTTOM (#FC48) - BOTTOM (Fundo)

Início da memória RAM utilizada p/sistema

VARTAB (#F6C2) - VARIABLE TABLE (Tabela de Variáveis) Início "Área de Variáveis Simples" ARYTAB (#F6C4) - ARRAY TABLE (Tabela de Arranjos)

Inicio "Tabela de Arranjos do BASIC"

STREND (#F6C6) - STORAGE END (Fim de Memória) Fim da memória "Em Uso"

Destas variáveis somente as duas primeiras (TXTTAB e BOTTOM) serão diretamente modificadas pelo BIT-BASIC. As demais serão atualizadas pelo próprio BIOS, por um comando CLEAR acionado a partir do BIT-BASIC. Na situação inicial, quando o micro é ligado, BOTTOM aponta para #8000, que é a primeira posição da RAM, e TXTTAB aponta para #8001, primeira posição do programa.

3580 LD (#F676),BC 3590 DEC BC 3600 LD (#FC48),BC

3580 Carrega REG-BC em TXTTAB.

REG-BC contém o endereço do "Fim do Programa".

Portanto, estamos fazendo com que a variável TXTTAB, que indica o "Início do Texto/Programa", passe a apontar para o BYTE imediatamente seguinte à última linha do programa BASIC atual.

Como estas posições já contém #0000, já está presente a condição de "Nenhum Programa Carregado" (se a listagem do

novo programa for solicitada, nada aparecerá). 3590 Subtrai 1 de REG-BC, que passa portanto a apontar para o último BYTE da última linha do programa BASIC atual (este

BYTE sempre contém #00).
3600 Carrega REG-BC em BOTTOM.
Portanto, estamos fazendo com que a variável BOTTOM, que indica o "Início da RAM", passe a apontar para o último BYTE da última linha do programa BASIC atual.

**** As instruções das linhas 3610 a 3650 providenciam o retorno ao BASIC com a execução da instrução CLEAR, a qual inicializa os demais parâmetros já descritos.

3610 DO8: LD HL,T05 3620 LD DE,#F55E 3630 LD BC,#06 3640 LDIR 3650 JP RET03

3610 Carrega em REG-HL o endereço do campo TO5, onde está armazenada a constante "CLEAR".

3620 Carrega #F55E em REG-DE. 3630 Carrega #0006 em REG-BC.

3640 Movimenta ("Copia") o número de BYTES indicado pelo REG-BC (06 BYTES) a partir do endereco apontado por REG-HL (T05), para o endereco apontado por REG-DE (#F55E). Com isto colocamos a constante "CLEAR" a partir do endereco #F55E (BUFFER BASIC), seguida de #00, pronta para ser executada.

3650 Desvia para a rotina RETO3, que fará com que o BASIC execute comandos armazenados a partir de #F55E como se tivessem sido entrados via teclado (sem apresentá-los na Tela).

A partir deste momento podemos então carregar um novo programa BASIC sem destruir o conteúdo daquele já carregado.

18.5 - ROTINA ASSEMBLER (RETBAS)

Esta rotina retorna as variáveis BASIC à situação original, de forma a termos novamente acesso ao programa que ficou "Escondido" pela rotina NOVOBAS.
Providencia também a execução da instrução CLEAR pelo BIOS.

**** As instruções das linhas 3680 a 3730 confirmam se há programa secundário carregado e posicionam o campo TO6.

BC, (TO6) 3680 RETBAS: LD 3690 LD A.B 3700 OR JP Z.RET03 3710 3720 LD HL, #0000 (TO6),HL 3730 LD

3680 Carrega TO6 (campo ende é "Salvo" o endereço de início do programa primário) em REG-BC.

3690 Carrega REG-B em REG-A.

3700 Compara REG-A com REG-C na modalidade OR.

3710 Se T06 (REG-BC) contém #0000, o que indica que "Não há Programa Secundário Carregado", não aceita o comando de "Retorno", apresentando a mensagem "ERRO DE SINTAXE" via rotina RETO3.

3720 Carrega #0000 em REG-HL.

3730 "Desliga" o campo TO6, aí colocando #0000, para registrar o fato de que não haverá programa secundário carregado (após a conclusão da rotina RETBAS).

**** As instruções das linhas 3740 a 3810 "Retornam" as variáveis BASIC aos seus valores originais e encaminham a execução da instrução CLEAR.

3740 LD HL + (#F676) 3750 LD (#F676),BC 3760 DEC BC (#FC48),BC 3770 LD (HL),#00 3780 LD INC 3790 HL (HL),#00 3800 LD 3810 JP D08

3740 Carrega em REG-HL o "Endereço de Inicio" do programa secundário (aí colocado pela rotina NOVOBAS).

3750 Carrega no campo TXTTAB o conteúdo do campo TO6 (REG-BC - "Endereço de Início" do programa primário, aí colocado pela Instrução 3680).

3760 Subtrai 1 de REG-BC.

3770 Coloca o valor de REG-BC no campo BOTTOM.

3780 Coloca #00 no endereço apontado por REG-HL ("Primeiro BYTE imediatamente após o primeiro programa").

3790 Incrementa REG-HL de uma unidade.

3800 Coloca #00 no "Segundo BYTE após o programa primário". As instruções 3780 e 3800 restauram o conteúdo #0000 nestes dois BYTES para indicar a condição de "Fim de Programa".

3810 Desvia para a instrução 3610(DOB) que encaminhará a execução da instrução CLEAR pelo BIOS.

18.6 - ROTINA ASSEMBLER (UNIBAS)

Esta rotina efetua a "União" dos programas BASIC "Primário" e "Secundário" presentes na memória RAM.

Isto é feito "Ratornando ao Valor Original" as variáveis BASIC, sem no entanto restaurar a condição de "Fim do Programa Primário", com o que os dois programas presentes na memória ficam "Emendados", um imediatamente após o outro.

(É importante ressaltar que a numeração das linhas não é

A rotina encaminha também a execução da instrução CLEAR pelo BIOS.

3840 3850	UNIBAS:	LD LD	BC,(T06) A,B
3860		OR	C
3870		JP	Z,RETO3
3880		LD	HL,#0000
3890		LD	(TO6),HL
3900		LD	(#F676),BC
3910		DEC	BC
3920		LD	(#FC48),BC
3930		JP	DOB

3840 Carrega TO6 em REG-BC (Endereço de Início do Programa Secundário).

3850 Carrega REG-A em REG-B.

3860 Compara REG-A com REG-C na modalidade OR.

3870 Se REG-BC = #0000, o que indica que não há programa secundário carregado, não aceita comando de "União", apresentando mensagem "ERRO DE SINTAXE" via rotina RETO3.

3880 Carrega #0000 em REG-HL.

3890 "Desliga" o campo TO6, aí colocando #0000, para registrar o fato de que não haverá programa secundário carregado (após a conclusão da rotina UNIBAS).

3900 Retorna ao campo TXTTAB o seu valor original (REG-BC =

TO6).

3910 Subtrai 1 de REG-BC.

3920 Armazena REG-BC no campo BOTTOM.

Com isto as variáveis TXTTAB e BOTTOM retornam aos valores que correspondem ao primeiro programa BASIC (#8001 e #8000 em condições normais).

O "Fim do Programa Primário" não é restaurado, permanecendo o endereço de "Fim do Programa Secundário".

3930 Desvia para a Instrução 3610 (DOB) que encaminhará o retorno ao BASIC, com execução da instrução CLEAR.

19 - ROTINA VERCTE

19.1 - OBJETIVO

) objetivo desta rotina é procurar em um programa BASIC linhas que contém uma dada constante, apresentando na Tela estas linhas "Prontas para Edição".

Esta nova função disponibilizada pelo BIT-BASIC é útil, por exemplo, quando precisamos modificar o nome de uma variável em vários pontos de um programa BASIC, ou quando precisamos verificar as linhas onde está sendo utilizado um determinado comando ou variável.

São apresentadas na Tela somente as linhas do programa onde esta constante é referenciada, prontas para serem normalmente Editadas" (Modificadas, Excluidas) pelas funções disponíveis no BASIC e no BIT-BASIC.

Sem estas funções teríamos que percorrer "Visualmente" todo o programa, selecionando as linhas desejadas.

19.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

19.2.1 - PESQUISA CONSTANTE

Sintaxe : = ccc

Função : Pesquisa as linhas do programa BASIC e lista na Tela aquelas que contém a constante ccc (até 20 posições). Exemplos: =X1% Procura linhas que contém "x1%"

=PRINT Procura linhas que contém "PRINT"

19.2.2 - CONTINUAÇÃO DE PESQUISA.

Função : Continuação da pesquisa em caso de "Tela Completa".

19.3 - CARACTERÍSTICAS.

Esta rotina é acionada quando a primeira posição do comando BIT-BASIC contém o caráter "=" (#3D). As linhas do programa BASIC que contém a constante desejada ficam disponíveis para edição sob o BASIC/BIT-BASIC. A pesquisa é sempre iniciada pela primeira linha do programa na condição e os caracteres alfabéticos são pesquisados tanto de "Minúculos" como de "Maiúsculos". Se as linhas que contém a constante desejada ocupam toda a Tela a listagem è interrompida. É possível "Continuar" pesquisa utilizando o comando "==" pesquisa utilizando o comando

Inicialmente, a constante é obtida e "Salva", em uma área trabalho, para em seguida ser efetuado o desvio para as rotinas encarregadas de Listar Página (LISTAPG) que, por sua vez, utilizam de outra rotina (VERCHR) para verificar em cada uma das linhas se a constante está ou não presente.

19.4 - ROTINA ASSEMBLER (VERCTE)

**** Esta rotina "Salva" a constante a ser pesquisada e desvia para a rotina que "Lista Página". As instruções 3960 a 4010 verificam a função a ser executada (Pesquisa ou Continuação).

3960 VERCTE: CALL RST10 JP 3970 Z,RET03 3980 CP #3D Z,E03 3990 JR LD 4000 BC, #0000 4010 LD (TO3),BC

3960 Obtém próximo caráter do comando BIT-BASIC.

3970 Se não há membum caráter, desvia para RETO3 (ERRO).

3980 Compara REG-A com "=" (#3D).

3990 Se próximo caráter é "=" desvia para 4150 (E03) que fará a "Continuação" da pesquisa (Comando "==").

4000 Carrega #0000 em REG-BC.

4010 Carrega #0000 em T03 (número da próxima linha a ser listada), com o objetivo de "Forçar" a pesquisa desde a primeira linha do programa.

**** As instruções das linhas 4020 a 4140 obtém e salvam a constante a ser pesquisada.

4020 LD DE . T09 **4030** LD (DE),A 4040 INC DE 4050 E01: CALL RST10 4060 JR Z,E02 (DE) A 4070 LD INC 40B0 DE 4090 LD A, (DE) CP #FF 4100 4110 JP Z,RET03 4120 E01 JR 4130 E02: XOR A (DE),A 4140 1 D

4020 Carrega em REG-DE o endereço do CAMPO TO9 (onde a constante a ser pesquisada é armazenada).

4030 Carrega REG-A (primeiro caráter da constante) no primeiro BYTE do campo TO9 (apontado pelo REG-DE).

4040 Adiciona 1 ao REG-DE, que passa a apontar para o BYTE seguinte de T09.

4050 Obtém próximo caráter da constante.

4060 Caso tenham terminado os caracteres fornecidos, desvia para a instrução 4130 (EO2).

4070 Carrega REG-A (próximo caráter) em TO9.

4080 Adiciona 1 ao REG-DE.

4090 Carrega no REG-A a posição de TO9 "Seguinte ao Último Caráter Armazenado". O objetivo é verificar se já foi atingido o final do

campo de trabalho TO9 (20 BYTES).

4100 Compara REG-A com #FF (o final de TO9 é indicado por #FF.) 4110 Caso o final de TO9 tenha sido alcançado, desvia para a rotina RETO3 (ERRO).

4120 Desvia para a Instrução 4050 (E01) para obter e salvar o próximo caráter da constante.

4130 "Zera" o conteúdo de REG-A (após toda a constante ter

sido alocada em TO9).

4140 Coloca #00 logo após a constante armazenada (para funcionar como indicador de "Fim da Constante").

**** As instruções das linhas 4150 a 4210 efetuam os preparativos finais para o início da pesquisa e desviam para a rotina que "Lista Página".

4150 E03: LD A. #FF 4160 LD (TO7),A 4170 LD A, #OC RST #18 4180 4190 LD HL, TO8-1 CALL IMPL 4200 4210 JP LISTPG1

4150 Carrega #FF em REG-A.

4160 "Liga" com #FF o campo TO7, para indicar à rotina de "Lista Página" que está sendo processado um comando de "Pesquisa de Constante".

4170 Carrega #OC em REG-A.

4180 "Limpa" a Tela (veja Instrução 1940, Ítem II-12.4). 4190 Carrega em REG-HL o "Endereço da Constante Armazenada -1" (precedida do caráter "=").

4200 Efetua a apresentação na tela da constante fornecida,

precedida de "=".

4210 Desvia para o Ponto de Entrada LISTPG1 da rotina LISTAPG a qual fará a apresentação de uma Página somente com linhas que contenham a constante solicitada. (Esta verificação será feita pela rotina VERCHR, que será chamada em razão do campo TO7 estar "Ligado".)

19.6 - ROTINA ASSEMBLER (VERCHR)

**** Esta rotina é "Chamada" pela rotina que "Lista Página" (IMPLIN), para cada linha do programa BASIC, verificando se a constante fornecida no comando "=" do BIT-BASIC está ou não presente.

```
4240 VERCHR:
                       HL, #F55D
                 LD
                       DE, TOB
4250 E10:
                 LD
                  PUSH HL
4260
4270 E11:
                  INC
                       HL
                  INC
                       DE
4280
4290
                  LD
                       A, (DE)
                  CP
                       #00
4300
4310
                  JR
                       Z,E13
                 LD
4320
                       A,C
                 LD
                       A. (HL)
4330
                  CP
                       #00
4340
                  SCF
4350
                       Z,E13
                  JR
4360
                  CP
4370
                       C
                  JR
                       Z.E11
4380
                  CP
4390
                       #41
                  JR
                       C,E12
4400
                  CP
4410
                       #5B
                       NC,E12
4420
                  JR
4430
                  ADD
                       A.#20
                  CP
4440
                  JR
                       Z,E11
4450
                  POP
                       HL
4460 E12:
                  INC
                       HL
4470
4480
                  JR
                       E10
                  POP
4490 E13:
                       HI
4500
                  RET
```

4240 Carrega #F55D em REG-HL (endereço onde a linha BASIC a ser pesquisada é colocada, já "Decodificada").

4250 Carrega em REG-DE o endereco do campo TOB (constante a ser pesquisada precedida de "=").

4260 Salva REG-HL na PILHA.

4270 Soma 1 em REG-HL.

4280 Soma 1 em REG-DE.

4290 Carrega em REG-A o próximo caráter da constante.

4300 Compara REG-A com #00.

4310 Se REG-A = #00, o que significa que toda a constante foi pesquisada, desvia para a instrução 4490 (E13), que fará o retorno ao ponto de chamada de VERCHR com a condição "NC" no Indicador CY, indicando que a presente Contém" a constante fornecida. linha "Contém" a consta 4320 "Salva" REG-C em REG-A.

BASIC. o próximo caráter da Linha 4330 Carrega em REG-A

4340 Compara REG-A com #00.

4350 "Liga" o Indicador de Estado CY.

que significa que o "Fim 4360 Se REG-A = #00, da Linha BASIC" foi alcançado, desvia para a instrução 4490 (E13), fazendo o retarno ao ponto de chamada de VERCHR com condição "C" no Indicador CY, indicando que a linha "Não Contém" a constante fornecida.

- **** As instruções das linhas 4370 a 4450 comparam o caráter da constante fornecida com o caráter da linha BASIC, nos formatos "Maiúsculo" e "Minúsculo". (Todos os caracteres da constante já foram convertidos pára "Minúsculos" na rotina INICIO.)
- 4370 Compara REG-A com REG-C (Caráter "Minúsculo" da Constante com Caráter da Linha BASIC).
- 43BO Se REG-A = REG-C (caracteres iguais), desvia para a instrução 4270 (E11) para comparar os próximos caracteres.
- 4390 Compara REG-A com "A" (#41).
- 4400 Se REG-A menor do que #41, o que indica "Caráter da Constante Não-Alfabético", desvia para 4460 (E12).
- 4410 Compara REG-A com #5B (caráter imediatamente seguinte a "Z" = #5A).
- 4420 Se REG-A não é menor do que #58 (caráter não-alfabético), desvia para 4460 (E12).
- 4430 "Transforma" caráter alfabético "Maiúsculo" de REG-A em "Minúsculo".
- 4440 Compara REG-A com REG-C.
- 4450 Se REG-A = REG-C (caracteres da Constante e da Linha iguais), desvia para a instrução 4270 (E11) para comparar os próximos caracteres.
- **** As Instruções 4460 a 4480 retomam a comparação da constante (os primeiros caracteres pesquisados eram iguais, mas não todos).
- 4460 Restaura em REG-HL, a partir da PILHA, o endereço do BYTE da linha BASIC a partir do qual foi iniciada a comparação com a constante, "Salvo" pela instrução 4260.
- 4470 Adiciona 1 ao REG-HL, que passa a apontar para o próximo caráter da linha de programa BASIC.
- 4480 Desvia para a instrução 4250 (E10), re-iniciando a comparação da constante fornecida a partir do próximo caráter da linha BASIC.
- *** As Instruções 4490/4500 retornam ao ponto de chamada de VERCHR.
- 4490 Restaura a PILHA à sua posição original.
- 4500 RETORNA ao ponto de chamada de VERCHR, com o Indicador CY posicionado em "NC" ou "C" para indicar a existência ou não da constante na linha pesquisada.

20 - ROTINA COPMOV

20.1 - OBJETIVO

O objetivo desta rotina é "Copiar" ou "Mover" uma linha de programa BASIC, ou um conjunto de linhas, de sua posição atual para outra posição neste programa.

Esta nova função é útil, por exemplo, quando queremos inverter a posição de trechos do programa BASIC, ou quando queremos "Duplicar" um trecho de programa, ou ainda quando queremos inserir numa posição determinada uma rotina que já havia sido previamente preparada e que foi "Adicionada" ao final do programa atual pelo comando ".z" do BIT-BASIC.

20.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

20.2.1 - COPIA LINHAS Sintaxe : .caaa,bbb,ccc

Função : Copia linhas de números aaa até bbb, após a linha de

número ccc (DE/ATÉ-Opcional/APÓS).

Exemplos: .c130,150,20 Copia linhas 130 a 150 após linha 20

.c130,20 Copia linha 130 após linha 20

20.2.2 - MOVE LINHAS Sintaxe : .maaa,bbb,ccc

Função : Move linhas de números aaa até bbb, após a linha de

número ccc (DE/ATÉ-Opcional/APÓS).

Exemplos: .m130,20 Move linha 130 para após linha 20

.m130,150,20 Move linhas 130 a 150 após a linha 20

20.3 - CARACTERÍSTICAS

Na CÓPIA de linhas, as Linhas DE/ATÉ permanecem no programa. Na MOVIMENTAÇÃO de linhas, as Linhas DE/ATÉ são eliminadas. Não é necessária a existência no programa das Linha DE/ATÉ, sendo porém obrigatória a presença da Linha-APÓS para que as funções de Cópia ou de Movimentação funcionem com sucesso. No caso de "Movimentação de Linhas", todas as referências a cada uma delas (GOTO/GOSUB) passam a apontar para os seus "Novos Números" correspondentes.

Para ambas as funções, as novas linhas geradas são numeradas de 1 em 1, com numeração iniciando no "Número da Linha-APÓS mais 1", e o processo é automaticamente interrompido quando esta numeração alcança a linha "Seguinte à Linha-APÓS". Por exemplo, para o comando ".c130,150,20" se entre as linhas de números 130 e 150 existem 10 linhas de programa BASIC, e se a linha seguinte à linha de número 20 possui número 25, somente quatro das dez linhas solicitadas serão copiadas (sob os números 21, 22, 23 e 24).

Para "Abrir" um intervalo maior entre as linhas, de forma a poder "Encaixar" a quantidade desejada, pode ser efetuada "Falsa Movimentação", renumerando as linhas porém mantendo-as na mesma "Posição Relativa". ".m25,50,50" com o No caso do exemplo, poderiamos ter feito que as linhas 25 a 50 passariam a possuir numeração a partir de 51, porém permaneceriam no mesmo local. Portanto, após a linha 20 passariamos a ter um intervalo de "51-20-1=30 números" comportando então 30 "Novas Linhas".

20.4 - ROTINA ASSEMBLER (COPMOV).

**** As instruções 4530 a 4740 obtém os parâmetros DE/ATÉ/APOS a partir da linha de comando, salvando-os em trabalho.

```
4530 COPMOV:
                       (T15),A
                 LD
                 CALL PARM
4540
                       C.RET03
                  JP
4550
                 LD
                       (T10), DE
4560
                       DE
4570
                  INC
                       (T11), DE
                 LD
4580
                 CALL RST10
4590
                       #2C
                 CP
4600
                       NZ, RETO3
                  JP
4610
                  CALL PARM
4620
                  JP
                       C.RET03
4630
                       (T12), DE
4640
                  LD
                  CALL RST10
4465
                 CP
                       #5C
4660
                  JR
                       NZ,HOO
4670
                 PUSH DE
4680
                  CALL PARM
4690
                 POP
                       BC
4700
                  JP
                       C. HOO
4710
4720
                  INC
                       BC
4730
                  LD
                       (T11),BC
                  LD
                        (T12),DE
4740
4530 "Salva" em T15 o "Tipo de Comando" ("c" ou "m").
4540 Obtém Parametro Numérico.
4550 Desvia para RETO3 se parâmetro incorreto (ERRO).
4560 "Salva" primeiro parâmetro em T10 (Linha-DE).
4570 Adiciona 1 ao REG-DE (Primeiro Parametro).
```

4580 "Salva" REG-DE (Linha-DE + 1) em T11 (Linha-ATÉ +1), para o caso do parâmetro Linha-ATÉ ter sido omitido.

4590 Obtem próximo caráter da linha de comando (em REG-A).

4600 Compara REG-A com "," (#2C).

4610 Desvia para RETO3 se o próximo caráter não é (ERRO). 4620 Obtém novo parâmetro numérico.

4630 Desvia para RETO3 se parâmetro inválido (ERRO).

4640 Salva parametro em T12 (Linha-APOS). 4650 Obtém próximo caráter da linha de comando em (REG-A).

4660 Compara REG-A com "," (#2C).

```
4670 Desvia para a instrução 4750 (HOO) em caso de não existir
    uma vírgula (#2C) após o segundo parâmetro numérico
     (assume somente dois parâmetros).
```

último (Segundo) parâmetro numérico 4680 Salva na PILHA D obtido.

4690 Obtém próximo (Terceiro) parâmetro numérico.

4700 Coloca em REG-BC, a partir da PILHA, o segundo parâmetro numérico.

4710 Se o terceiro parâmetro numérico não é válido, desvia para a Instrução 4750 (HOO) (assume dois parâmetros).

4720 Soma 1 ao REG-BC.

4730 Coloca REG-BC (Segundo parâmetro +1 = Linha-ATÉ mais 1) em T11 (Linha-ATÉ mais 1).

4740 Coloca REG-DE (Terceiro parâmetro) em T12 (Linha-APÓS).

"Procuram" 4810 **** As instruções das linhas 4750 a a Linha-APÓS no programa BASIC.

(TO3), DE LD 4750 HQQ: DE, (#F676) LD 4760 CALL PXLIN 4770 HO1: JR NC . HOS 4780 Z.RET04 JP 4790 H01 JR 4800 JP NZ.RET04 4810 HO2:

4750 Coloca REG-DE (número da Linha-APÓS) em T03 (campo utilizado pela rotina PXLIN para comparação).

4760 Carrega em REG-DE o endereco de início do programa (Campo TXTTAB do BASIC). 4770 Obtém "Próxima Linha" do programa BASIC.

4780 Se o "Número da Linha Recuperada" é "Maior ou Igual" 103, desvia para a Instrução 4810 (HO2).

4790 Se condição (C,Z) = "Fim do Programa" (Linha-APÓS não foi encontrada), desvia para a rotina RETO4, que efetua retorno normal ao BASIC, sem executar qualquer cópia ou movimentação de linhas.

4800 Desvia para a instrução 4770 (HO1) para continuar processo de busca da Linha-APÓS.

4810 Se a condição (NC,NZ) for alcançada (Linha-APÓS não foi encontrada), desvia para RETO4 (idem Instrução 4790).

**** As linhas 4820 a 4910 obtém o "Número da Linha-LIMITE" (linha imediatamente seguinte à Linha-APÓS).

CALL PXLIN 4820 NC, HO3 JR 4830 LD BC, #FFF5 4840 H05 4850 JR DEFS 30 4860 BC 4870 H03: INC BC INC 4880 (HO4+2),BC LD 4890 LD BC, (#0000) 4900 HO4: (T13),BC 4910 HO5: LD

4820 Obtém próxima linha BASIC (linha seguinte à Linha-APÓS). 4830 Se nova linha foi obtida, desvia para a instrução 4870

(HO3) (REG-BC contém o Número desta linha).

4840 Se o "Fim do Programa" foi encontrado (a Linha-APÓS era última linha do programa), assume 65525 (#FFF5) como "Número da Linha-LIMITE" (REG-BC).

4850 Desvia para a instrução 4910 (HO5).

4860 BYTES livres para adaptação do BIT-BASIC.

4870 Adiciona 1 ao REG-BC.

4880 Adiciona 1 ao REG-BC, que passa a apontar para o terceiro BYTE da linha (Número da Linha).

4890 Carrega REG-BC no campo de endereco da Instrução seguinte

(4900 = H04).

4900 Carrega em REG-BC o "Número da Linha" imediatamente sequinte à Linha-APÓS.

4910 "Salva" REG-BC em T13 (Número da Linha-LIMITE).

**** As linhas 4920 a 4960 preparam as condições para a busca das linhas DE/ATÉ e execução da sua cópia ou movimentação pelas rotinas CML01 e CML02, pertencentes à rotina COPMOV.

4920 LD BC, (T10) 4930 DEC BC 4940 LD (TO3),BC 4950 XOR (#F414),A 4960 LD

4920 Carrega T10 (Linha-DE) em REG-BC.

4930 Subtrai 1 de REG-BC.

4940 Carrega REG-BC em TO3 (será utilizado pela rotina PXLIN para comparação).

4950 "Zera" REG-A.

- 4960 Move #00 para o campo ERRFLAG do BIDS (ERROR FLAG Indicador de Erro), armazenado no endereco #F414 da RAM. Este campo é utilizado para armazenar o "Número do Erro", em caso de ocorrência de erro, e será utilizado pelo BIT-BASIC para detectar um erro eventual durante os procedimentos de CÓPIA/MOVIMENTACAO de linhas.
 - **** Na sequência, segue para a rotina CML01 dar para continuidade aos procedimentos da rotina COPMOV.

20.5 - ROTINA ASSEMBLER (CMLO1)

Esta rotina obtém a "Próxima Linha", entre as Linhas DE/ATÉ, e efetua a Cópia ou Movimento desta linha рага local (Número) desejado.

Para que a linha em processo seja "Incluida" no programa BASIC sob outro número, é utilizada uma técnica que deixa para o próprio BASIC as tarefas de "Codificação" e "Inserção" da linha.

Isto é feito para não ser necessário "Tratar" com os complexos procedimentos que executam estas funções.
Por exemplo, a conversão dos comandos e funções BASIC nos TOKENS (Códigos) correspondentes, ou a "Inclusão/Eliminação" de linhas BASIC (com o que as linhas são "realocadas" na memória, pois elas são sempre armazenadas na mesma ordem de sua numeração.)

A técnica utilizada é a de colocar na Tela a linha desejada, "Simular já sob o novo número, e acionar a rotina RETO1 para o acionamento da tecla RETURN sobre esta linha, com que BASIC fará a sua captura e tratamento, executando todas as funções "Complexas" anteriormente mencionadas. Para isto é necessário devolver temporariamente o controle ao linha Copiada ou Movimentada, para cada posteriormente retornar o controle ao BIT-BASIC. O controle é passado ao BASIC, via rotina RETO1, e para que devolvido ao BIT-BASIC utilizamos agora o GANCHO instalado no início da ROTINA PRINCIPAL (MAIN-ENTRY) do BASIC (após o tratamento da "Nova Linha" haverá sempre a passagem por este ponto). Neste GANCHO instalamos um novo desvio para a rotina DESVIO, e "Ligamos" o Indicador T19 para indicar que há um de CÓPIA/MOVIMENTAÇÃO sendo processado, com o que a rotina INÍCIO devolverá o controle para a rotina COPMOV (CMLO2) para a

As rotinas CMLO1 e CMLO2 são repetidas para cada nova linha a ser processada.

4980 CML01: LD A,#C9 4990 LD (#FF0C),A 5000 LD (T19),A 5010 CALL #00B7 5020 JP C,RET04

4980 Coloca #C9 em REG-A.

continuação do processo.

4990 "Desliga" o GANCHO do início da ROTINA PRINCIPAL do BASIC, instalado a partir do endereco #FFOC, movendo para este endereco o valor #C9, que é uma instrução RET para o Z-80.
Isto é feito para o caso de "Retorno Final" ao BASIC nas

Isto é feito para o caso de "Retorno Final" ao BASIL has próximas Instruções, sendo este GANCHO posteriormente "Religado" se necessário.

"Religado" se necessário.
5000 "Desliga" o indicador de "Comando de CÓPIA/MOVIMENTAÇÃO em Progresso" (Campo T19).
Idem observações da Instrução 4990.

5010 Efetua chamada à rotina BREAKX do BIOS (verifica CONTROL+STOP).

5020 Caso as teclas CONTROL e STOP estejam sendo simultaneamente pressionadas na passagem do BIT-BASIC pela rotina BREAKX (Indicador CY "Ligado"), o processo de CÓPIA/MOVIMENTAÇÃO é interrompido neste ponto.

Isto é feito para possibilitar ao usuário interromper o processo antes do seu final (via rotina RETO4).

**** As Instruções 5030 a 5050 verificam se ocorreu erro no processamento da linha anterior pelo BASIC.

5030 LD A,(#F414) 5040 CP #00 5050 JP NZ,RET04

5030 Carrega o campo ERRFLAG em REG-A. 5040 Compara ERRFLAG (REG-A) com #00.

5050 Se ERRFLAG diferente de "Zero", o que significa que algum erro ocorreu no processamento da linha BASIC anterior (por exemplo, o BASIC tentou incluir uma nova linha e não havia mais espaço disponível na memória para isto), retorna ao BASIC via rotina RETO4 (retorno normal), encerrando a rotina COPMOV.

**** As instruções das linhas 5060 a 5110 "Percorrem" o programa BASIC via rotina PXLIN, até ser encontrada a "Linha-DE menos 1" (é este o número contido no campo TO3, utilizado pela rotina PXLIN para comparação, aí colocado pela instrução da linha 4940).

Como será procurada uma linha de número "Maior que Linha-DE menos 1", não é necessário que a Linha-DE esteja presente no programa BASIC para que a função de Cópia ou Movimentação seja executada com sucesso.

A PESQUISA É SEMPRE EFETUADA DESDE O INÍCIO DO PROGRAMA, POIS A CADA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE LINHAS VIA ROTINA COPMOV O PROGRAMA É "REALOCADO" NA MEMÓRIA.

5060 DE, (#F676) LD 5070 H07: CALL PXLIN 5080 JR NC, HOB 5090 JP Z, RETO4 5100 JR H07 JR Z.H07 5110 HOB:

5060 Carrega em REG-DE o endereço de inicio do programa BASIC (Campo TXTTAB).

5070 Obtém "Próxima Linha" do programa BASIC.

5080 Se a linha obtida é menor do que a "Linha-DE menos 1", desvia para a Instrução 5110 (HOB).

5090 Se "Fim do Programa" (C,Z), ou seja, a "Linha-DE menos 1" não foi encontrada, desvia para a rotina RETO4 (retorno normal ao BASIC), interrompendo o processo.

5100 Se as condições anteriores não ocorreram, desvia para a Instrução 5070 (HO7) para continuar o processo de busca da Linha-APÓS.

5110 Se Número da linha BASIC igual a TO3 (Linha-DE menos 1), desvia para a instrução 5070 (HO7) para recuperar a linha seguinte.

**** As Instruções das linhas 5120 a 5150 verificam se a Linha-ATÉ já foi alcançada (encerrando o processo em caso afirmativo).

5120 LD (TO1),HL 5130 LD DE, (T11) 5140 RST #20 5150 JP NC.RET04

5120 Salva REG-HL no campo T01 (número da linha BASIC a ser Copiada/Movimentada).

5130 Carrega T11 (Número da Linha-ATÉ mais 1) em REG-DE.

5140 Efetua chamada à rotina DCOMPR do BIOS, que compara REG-HL

com REG-DE. 5150 Se REG-DE "Não é Maior" que REG-HL, ou seja, se "Linha-ATÉ Mais 1" "Não é Maior" que a "Linha Atual", ou ainda, se a "Linha Atual" é "Maior" que a "Linha-ATÉ", encerra o processo de Cópia ou Movimentação (via rotina RETO4).

**** As linhas 5160 a 5210 obtém o número da NOVA LINHA a ser incluída e verificam se este número não ultrapassa a LINHA LIMITE.

5160 LD DE, (T13) 5170 LD HL, (T12) 5180 INC HL (T12),HL 5190 LD 5200 RST #20 5210 JP NC.RET04

5160 Carrega T13 (Linha-LIMITE) em REG-DE.

5170 Carrega T12 (Linha-APÓS) em REG-HL.

5180 Soma 1 em REG-HL (Linha-APÓS). Este número será utilizado como NúMERO DA LINHA NOVA

ser incluida pelo BIT-BASIC. 5190 Retorna REG-HL para T12, que passa a conter o "Número da Linha-APÓS mais i", sendo "i" a quantidade de linhas iá processadas.

Com isto passamos a utilizar o campo T12 para armazenar número da "Linha-NOVA" que está sendo inserida pelo BIT-BASIC.

5200 Compara REG-HL com REG-DE.

5210 Se REG-DE "Não é Maior" que REG-HL, ou SE Linha-LIMITE "Não é Maior" que Linha-NOVA, interrompe o processo via rotina RETO4.

Com este procedimento, as linhas Copiadas ou Movimentadas (sob nova numeração) utilizam somente o intervalo disponivel entre a "Linha-APÓS" e a "Linha Seguinte à Linha-APÓS" ("Linha-LIMITE).

Tela a linha a 5220 a 5450 colocam na **** As linhas Copiada/Movimentada, sob o NOVO NÚMERO. Caso o comando corrente seja de "Movimentação de Linhas", as instruções 5260 a 5400 fazem com que as outras que apontem para ela (InstruçõesGOTO/GOSUB) passem a apontar para o seu "Novo Número".

LD A, (T15) 5220 LD (T18),A 5230 CP #63 5240 JR Z, H11 5250 5260 PUSH BC PUSH BC 5270 5280 POP IX LD BC, #54F6 5290 CALL CALL 5300 BC, (T12) 5310 LD LD (IX+2),C 5320 5330 LD (IX+3),B LD BC, #54F7 5340 CALL CALL 5350 BC, (TO1) 5360 LD LD (IX+2),C5370 LD (IX+3),B 5380 POP 5390 BC LD HL, (T12) 5400 5410 H11: CALL IMPLIN HL, (T01) 5420 LD 5430 LD (EOT) 5440 XOR 5450 LD (T18),A

5220 Carrega o conteúdo do campo T15 ("c" ou "m") em REG-A. à rotina 5230 "Liga" o campo T18, que serve para indicar IMPTELA que "Não é Para Ser Verificada" a condição "Última Linha Inferior da Tela".

5240 Compara REG-A com "c"

5250 Desvia para a instrução 5410 (H11), caso o comando atual "Cópia de Linhas" (neste caso, instruções selia para GOTO/GOSUB continuam apontando para a linha original).

5260 Coloca REG-BC na PILHA (endereço de início da linha a movimentada).

5270 Idem 5260.

5280 Coloca último valor da PILHA em REG-IX (endereço de início da linha a ser movimentada).

5290 Coloca em REG-BC o valor #54F6.

5300 Efetua chamada à rotina do Interpretador BASIC que inicia em #54F6, a qual executa a função de substituir todas referências a números de linhas" de um programa BASIC (Instruções GOTO/GOSUB) pelos "endereços destas linhas". Este procedimento é utilizado pelo Interpretador BASIC para agilizar a execução de um programa (RUN), tornando desnecessária a "procura" da linha para a qual deve efetuado o desvio, a cada instrução GOTO ou GOSUB. Esta técnica é conhecida como "Apontadores Progressivos".

5310 Carrega em REG-BC o campo T12 (novo número da linha a movimentada).

REG-C na terceira posição da linha 5320 Coloca

movimentada.

5330 Coloca REG-B na quarta posição da linha a ser movimentada. As linhas 5320/5330 colocam o "Número Novo" da linha a ser movimentada no lugar do "Número Antigo" (Número-Atual). É importante observar que a linha não foi movimentada sua posição original, ainda que seu número tenha sido BASIC não faz alterado (o Interpretador verificação a este respeito).

5340 Coloca em REG-BC o valor #54F7.

5350 Efetua chamada à rotina do Interpretador BASIC em que "retorna" as referências a "endereços de linhas" para referências a "Números de Linhas". Como a linha a ser movimentada teve seu modificado para o "Número-Novo", "Número-Original" todas as linhas para o seu "Número-Novo" após passarão a apontar execução desta rotina.

5360 Carrega em REG-BC o campo TO1 (número original da linha

ser movimentada).

REG-C na terceira posição da linha a 5370 Coloca movimentada.

5380 Coloca REG-B na quarta posição da linha a ser movimentada. As linhas 5370/5380 retornam o "Número Original" da linha. NESTE PONTO, A LINHA DO PROGRAMA A SER MOVIMENTADA AINDA EM SUA POSIÇÃO ORIGINAL, COM SEU NÚMERO ORIGINAL. NUMERO PORÉM AS LINHAS QUE APONTAVAM PARA ESTE JA ESTÃO APONTANDO PARA O SEU "NOVO NÚMERO".

Os próximos passos serão incluir esta linha com seu

número e eliminá-la com seu número antigo.

5390 Restaura em REG-BC o endereco de início linha ser movimentada, a partir da PILHA DO SISTEMA.

"Novo Número" da linha 5400 Restaura em REG-HL o ser

movimentada (Campo T12).

5410 Efetua chamada à rotina IMPLIN, que fará a colocação Tela da Linha-NOVA (linha atual do programa BASIC, NOVO NÚMERO contido em REG-HL).

O processo não é interrompido caso a última linha da tela tenha sido atingida, em razão de estar "ligado" o T18 (Instrução 5230).

referências a esta linha (GOTO/GOSUB) já atualizadas para este "Novo Número", conforme descrito anteriormente.

5420 Restaura em REG-HL o "Número Antigo" da Linha-Atual (TO1),

"Salvo" pela Instrução 5120.

5430 Carrega REG-HL (TO1) no campo TO3. As Instruções 5420/5430 "Recolocam" o "Número Antigo" Linha-Atual no campo TO3, para obter a "Próxima quando da passagem seguinte pela rotina PXLIN. (Este procedimento é necessário porque a rotina IMPLIN

altera o valor de TO3.)

Zera" REG-A. 5440

5450 Desliga "Contorno" da verificação de "Última Tela (Campo T18).

**** As linhas 5460 a 5510 posicionam o CURSOR LINHA-NOVA, e passam o controle ao BASIC, "Simulando" pressionamento da tecla RETURN sobre esta linha.

5460	LD	HL, #F3DC
5470	DEC	(HL)
5480	LD	A,#C3
5490	LD	(#FFOC),A
5500	LD	(T19),A
5510	JP	RET01

5460 Carrega em REG-HL o endereço da "Posição Vertical Atual" do CURSOR (CSRY - #F3DC), que está posicionado na linha da Tela imediatamente seguinte à Linha-NOVA apresentada (a rotina IMPL deixa o CURSOR nesta posição).

5470 Subtrai 1 do endereço apontado por REG-HL (CSRY - #F3DC), retrocedendo o CURSOR de uma linha, o qual posicionado sobre a Linha-NOVA, recém colocada na

5480 Coloca o valor #C3 em REG-A.

5490 "Liga" o GANCHO instalado no endereço #FFOC, acionado inicio da ROTINA-PRINCIPAL do BASIC, colocando o caráter #C3 em sua primeira posição (código da instrução JUMP DESVID do Z-80).

O endereço para o qual será efetuado o NOVO DESVIO, após a conclusão do processamento da Linha-NOVA pelo BASIC, foi previamente armazenado nos dois BYTES (#FFOD/FFOE) pela rotina que efetua o carregamento programa BIT-BASIC na memória.

Este endereco é #FFEB e correspondente ao Ponto Entrada DV01 da rotina DESVIO, que fará novamente interceptação do BASIC, com retorno do controle BIT-BASIC.

5500 "Liga" o campo T19, que indicará à rotina INICIO que está sendo processado um comando de CÓPIA/MOVIMENTAÇÃO.

5510 Devolve o controle ao BASIC via rotina RETO1, que fará "Simulação" do pressionamento da tecla RETURN sobre Linha-ATUAL, recém colocada na Tela, e posteriormente retornará o controle ao BIT-BASIC. O retorno à rotina COPMOV (CMLO2) é efetuado via rotina

INICIO, que identifica por intermédio do campo T19 que um comando de Cópia ou Movimentação "Sendo Executado". A rotina INICIO desvia então para a rotina CML02, a

seguir descrita, para continuação do processo.

20.6 - ROTINA ASSEMBLER (CML02)

Esta rotina obtém o controle a partir do GANCHO instalado no início da ROTINA-PRINCIPAL (MAIN-ENTRY) do BASIC, quando o desvid ali instalado estiver "Ligado" pelos procedimentos já descritos para a rotina CMLO1 (Instruções 5480/5510). Uma de suas funções é "Efetuar a eliminação da linha BASIC original", no caso de comando de MOVIMENTAÇÃO de linhas. A outra função é "Retornar à rotina CMLO1 para o processamento da linha BASIC seguinte".

**** As instruções 5540 a 5560 devolvem o controle à rotina CMLO1, caso o comando em processo seja CÓPIA de linhas.

5540 CML02: LD A,(T15) 5550 CP #63 5560 JR Z,CML01

5540 Coloca o campo T15 (tipo de Comando, "c" ou "m").

5550 Compara REG-A com "c" (#63). 5560 Caso o campo T15 contenha "c", desvia para a rotina CML01 para continuação do processo de CÓPIA de linhas.

**** Como no caso de "Movimentação de Linhas" a rotina CMLO2 recebe o controle duas vezes a cada linha BASIC processada (a primeira após a inserção da Linha-NOVA, e a segunda após a "Eliminação" da Linha-ORIGINAL), as Instruções 5570 a 5600 verificam se a passagem pela rotina CMLO2 está sendo feita pela primeira ou segunda vez.

A técnica empregada utiliza um "FLIP-FLOP" ("LIGA-DESLIGA") sobre o campo T14 (originalmente "Desligado" - #00).

5570 LD A,(T14) 5580 XOR #FF 5590 LD (T14),A 5600 JP Z,CML01

5570 Carrega T14 em REG-A.
5580 Efetua a comparação de REG-A com o valor #FF, BIT a BIT, na modalidade "XOR", colocando o resultado em REG-A.
Esta instrução "Inverte" os valores "O" ou "1" dos BITS de REG-A, que conterá alternadamente os valores #00 e #FF a cada nova passagem por esta instrução.
5590 Retorna REG-A "Invertido" para T14.

5590 Retorna REG-A "Invertido" para 114.
5600 Caso o resultado da operação XOR sobre REG-A resulte em #00 (aqui o Indicador Z é "Ligado"), desvia para a rotina CMLO1, pois isto indica que esta é a "Segunda" passagem para a linha BASIC atual (a "Eliminação" da Linha-ORIGINAL já foi efetuada).
Caso o resultado da operação XOR seja #FF, segue para a Instrução seguinte, para "Eliminar" a Linha-ORIGINAL.

**** As instruções 5610 a 5660 fazem com que o BASIC efetue a "Eliminação" da Linha-ANTERIOR, colocando na Tela somente o número desta linha (seguido de "Brancos"), e simulando o acionamento da tecla RETURN sobre este número.

5610 LD A.#20 5620 RST #18 HL, (T01) 5630 LD 5640 LD BC,#3412 5650 CALL CALL 3660 JP RETO1

5610 Coloca #20 ("Branco") em REG-A.

5620 Apresenta o caráter "Branco" na tela.

Neste momento o CURSOR está posicionado na primeira posição da linha seguinte à Linha-NOVA recém Inserida (a simulação da tecla RETURN sobre esta linha deixa o CURSOR nesta posição).

Este caráter "Branco" é apresentado antes do número da linha a ser "Eliminada" para proporcionar um efeito visual de "Deslocamento".

5630 Carrega TO1 em REG-HL (número da linha a ser "Eliminada", "Salvo" pela instrução 5120).

5640 Coloca o endereço #3412 em REG-BC.

5650 Coloca na Tela o número da Linha-DRIGINAL (veja item II-13.4, instrução 2320).

5660 Devolve o controle ao BASIC, via rotina RETO1, que fará a "Simulação" do pressionamento da tecla RETURN sobre o número de linha recém colocado na Tela, com o que esta linha será eliminada do programa pelo BASIC.

Após a eliminação, o BASIC irá passar pela ROTINA-PRINCIPAL, que efetuará chamada ao GANCHO em #FFOC, onde já se encontra "Ligado" o desvio para a rotina DESVIO do BIT-BASIC, a qual devolverá o controle à Instrução 5540 desta rotina (CMLO2), que por sua vez dará continuidade ao processo conforme já descrito.

21 - ROTINA SINTAXE

21.1 - OBJETIVO

A rotina SINTAXE atende a dois objetivos:

1) "Simplificar a Sintaxe" para vários comandos facilitando ainda mais a sua utilização pelos usuários MSX.

2) Acionar programas BASIC "de linha", previamente uma preparados e armazenados em uma TABELA INTERNA do BIT-BASIC. por intermédio de "Sintaxe Simplificada" Podemos ter, portanto, vários programas BASIC "Utilitários" já armazenados na memória RAM, prontos para execução sem que seja necessário carregá-los a partir de "Disco ou Fita", e sem destruir o programa BASIC com o qual você trabalhando.

por exemplo, para executar o comando ".f" e acionar a tecla RETURN, e para FILES basta mostrar conteúdo da memória em hexadecimal, entre os endereços #B000

e #B010, basta digitar ".hB000,B010".

O USUÁRIO PODE MODIFICAR, A SEU CRITÉRIO, AS REGRAS DE SIMPLIFICAÇÃO DE SINTAXE PARA COMANDOS BASIC, E PODE MODIFICAR OU INCLUIR PROGRAMAS BASIC "DE UMA LINHA" NA TABELA BIT-BASIC.

21.2 - SINTAXE E FUNÇÕES DOS COMANDOS.

Ve.ia ITEM II-23, "TABELA DE SINTAXE".

21.3 - CARACTERÍSTICAS

Esta rotina é acionada quando a primeira posição do comando BIT-BASIC contém o caráter ".", seguido de um ou dois caracteres que identificam o comando ou programa BASIC a

executado. comando BIT-BASIC é "Transformado" em comando BASIC correspondente, de acordo com a sintaxe por ele requerida, ou em um "Programa BASIC" previamente armazenado, o qual é então

passado ao Interpretador BASIC para execução.

Para efetuar a conversão do comando BIT-BASIC para a sintaxe do BASIC é utilizada uma TABELA que "Dirige" a rotina SINTAXE

neste procedimento.

"Caracteres de Controle" (intermeados Esta tabela contém yalores constantes) que indicam em cada ponto se os Caracteres" da linha BASIC devem ser obtidos a partir

TABELA ou da "Linha de comando BIT-BASIC".

A passagem ao Interpretador BASIC pode ser efetuada a partir da TELA ("Simulando" o pressionamento da tecla RETURN sobre a linha via rotina RETO1) ou a partir do BUFFER INTERNO, fazendo com que o comando/programa gerado NÃO APAREÇA NA TELA.

A opção de APARECER/NÃO-APARECER na tela pode ser selecionada

pelo usuário.

Veja o ftem II-23 para maiores detalhes.

21.4 - ROTINA ASSEMBLER (SINTAXE)

**** As Instruções 5690 a 5740 procuram na TABELA o caráter da linha de comando BIT-BASIC seguinte ao "."

NTAXE	CALL	ENDE
:	LD	BC, T21
	CP	#FA
	JR	NZ, 102
	DEC	HL
	LD	DE, ERR
	NTAXE	LD CP JR DEC

5690 Efetua chamada à rotina ENDE, que pesquisará a TABELA procurando o primeiro ou os dois primeiros caracteres da linha de comando BIT-BASIC após o ".".

5700 Carrega em REG-BC o endereço do campo T21 (Área de Trabalho do BIT-BASIC onde será montada a linha a ser passada ao BASIC para execução, via TELA ou via BUFFER DO BASIC).

5710 Compara REG-A com #FA (Fim da TABELA encontrado).

5720 Se a rotina ENDE não colocou #FA em REG-A, o que indica que o comando solicitado foi encontrado na TABELA, desvia para a Instrução 5750 (IO2), para continuação do processo.

5730 Subtrai 1 de REG-HL ("Retorna" para caráter anterior do comando).

5740 Carrega em REG-DE o endereço da linha da TABELA encarregada de estabelecer a condição de ERRO DE SINTAXE. (Repete na Tela a linha originalmente digitada, substituindo o primeiro caráter "." por ":")

**** As instruções 5750 a 6010 analisam cada caráter da linha da TABELA, um a um, desviando para a Instrução encarregada de executar a função correspondente.

REG-DE contém o endereço da "Entrada" na TABELA.

REG-BC contém o endereço da "Área de Trabalho" BIT-BASIC.

REG-HL contém o endereço do "Comando BIT-BASIC" fornecido pelo usuário.

5750 102: LD A. (DE) INC DE 5760 CP 5770 #00 5780 JP Z,109 CP #FF 5790 JR 5800 Z, 105 5810 CP #FE Z, 107 5820 JR 5830 CP #FC JR 2,103 5840 CP 5850 #FB EOI, IN JR 5860 A, (HL) 5870 LD 5880 LD (T17),A INC HL 5890 105 JR 5900

5920 IO3: CP **#F9** 5930 JR NZ, 104 5940 LD A. (T17) 5950 TO4: CP #FB JR Z, 14A 5960 (BC),A 5970 LD 5980 INC BC 105 5990 JR (T20),A 6000 I4A: LD JR 105 4010

5750 Coloca em REG-A o próximo caráter da entrada na TABELA. 5760 Adiciona 1 em REG-DE (passa a apontar para o próximo caráter na TABELA).

5770 Compara REG-A com #00.

5780 Se REG-A = #00 (fim da entrada na TABELA), desvia para a instrução 6220 (IO9), que fará o retorno ao BASIC.

5790 Compara REG-A com #FF.

5800 Se REG-A = #FF, desvia para 6020 (105).

5810 Compara REG-A com #FE.

5820 Se REG-A = #FE, desvia para 6120 (IO7).

5830 Compara REG-A com #FC.

5840 Se REG-A = #FC, desvia para 6190 (108).

5850 Compara REG-A com #F8.

5860 Se REG-A diferente de #FB, desvia para 5920 (103).

5870 Se REG-A = #FB, carrega o BYTE apontado por REG-HL (caráter atual da linha de comando BIT-BASIC) em REG-A.

5880 "Salva" REG-A no campo de trabalho T17.

5890 Soma 1 em REG-HL, passando a apontar para o próximo caráter de linha de comando.

5900 Desvia para 6020 (105), para processar o próximo caráter.

5920 Compara REG-A com #F9.

5930 Se REG-A diferente de #F9, desvia para 5950 (104).

5940 Se REG-A = #F9, recupera em REG-A o caráter salvo em 117 quando da execução do último caráter #F8.

5950 Compara REG-A com #FB.

5960 Se REG-A igual a #FB, desvia para 6000 (I4A).

5970 Se REG-A diferente de #F9, o que indica que não é nenhum dos caracteres de controle definidos, o caráter obtido a partir da linha de comando é colocado na AREA DE TRABALHO, na posição apontada por REG-BC.

5980 Soma 1 em REG-BC, apontando para o próximo caráter da Area

de Trabalho.

5990 Desvia para a instrução 5750 (102), para obtenção e processamento do próximo caráter da entrada na TABELA.

6000 Se REG-A contém #FB, este valor é colocado no Campo de Trabalho T20 do BIT-BASIC.
A presença deste caráter na TABELA indica que a linha de comando a ser processada, no seu "Formato Final", deve ser apresentada na TELA. Se #FB não está presente na TABELA, a linha não será apresentada.

**** As linhas 6020 a 6100 colocam na "área de Trabalho" os próximos caracteres da linha de comando BIT-BASIC (apontada por REG-HL), até que seja encontrado um caráter \$00 (Fim da Linha) ou um caráter \$2C ("," = Fim de Parâmetro).

6020 IO5: LD A. (HL) CP #00 6030 IO6: Z,102 JR 6040 6050 INC HL #2C CP 6060 Z,102 6070 JR (BC),A 9080 LD INC BC 6080 105 6100 JR

6020 Coloca em REG-A o próximo caráter da linha de comando BIT-BASIC, apontado por REG-HL.

6030 Compara REG-A com #00.

'6040 Se REG-A = #00 (Fim de Comando), desvia para a Instrução 5750 (102), para verificar qual o próximo procedimento comandado pela entrada na TABELA.

6050 Soma 1 em REG-HL (aponta próximo caráter Linha de

Comando).

6060 Compara REG-A com #2C.

6070 Se REG-A = #2C ("," = Fim de Parâmetro), desvia para a Instrução 5750 (IO2).

6080 Coloca caráter da linha de comando na Area de Trabalho.

6090 Aponta para próximo caráter da Área de Trabalho.

6100 Desvia para a instrução 6020 (IO5), para obter e processar o próximo caráter da linha de comando, até ser encontrado #00 ou #2C.

**** As instruções das linhas 6120 a 6170 providenciam a pesquisa do "Número da Primeira/Última Linha do Programa BASIC".

6120 IO7: LD A, (HL)
6130 CP #63
6140 CALL Z, PRIMLIN
6150 CP #66
6160 CALL Z, ULTLIN
6170 JR IO5

6120 Carrega em REG-A o caráter atual da linha de comando BIT-BASIC.

6130 Compara REG-A com #63 ("c").

6140 Se REG-A = "c", procura a primeira linha do programa BASIC e coloca seu número na Área de Trabalho.

6150 Compara REG-A com #66 ("f").

6160 Se REG-A = "f", procura a última linha do programa BASIC e coloca seu número na área de Trabalho.

6170 Desvia para a Instrução 6020 (105).

**** As instruções 6190 a 6210 retornam o controle ao BASIC, caso o fim da linha decomando tenha sido alcançado durante o processamento de um caráter de controle #FC da TABELA.

A, (HL) LD 6190 IOB: CP #00 0054 JP NZ . 102 6210

6190 Coloca em REG-A o caráter atual da linha de comando.

6200 Compara REG-A com #00.

6210 Se o "Fim de comando" não foi alcançado, desvia para a instrução 5750 (102).

**** As Instruções 6220 a 6380 fazem com que o BASIC execute linha de comando gerada na Área de Trabalho, verificando se ela deve ou não ser apresentada na Tela. Em caso afirmativo, a linha é colocada na Tela e entregue ao Interpretador BASIC para processamento com simulação do acionamento da tecla RETURN (Rotina RETO1). Caso a linha não deva ser apresentada na Tela, ela é colocada no BUFFER-BASIC (#F55E) e o controle é retornado ao Interpretador BASIC no ponto " Após a rotina PINLIN" (via rotina RETO3).

```
1.D
                       (BC),A
6220 IO9:
                       BC, (T20)
                 LD
6230
                 LD
                       (T20),A
6240
                 CP
6250
                 LD
                       HL, T21
9590
                 LD
                       DE, #F55E
6270
                       BC, #OOFA
                 LD
9580
                 LDIR
6290
                 LD
                       (DE),A
6300
                       Z.RETO3
                 JP
6310
                 LD
                       HL, #F55E
6320
                 LD
                       A. (HL)
6330 I10:
                 INC
                       HI
6340
6350
                 CP
                       #00
                 JP.
                       Z, RET01
6360
                 RST
                       #1B
6370
                 JR
                       110
6380
```

6220 Coloca #00 (REG-A) na Área de Trabalho, após a ultima posição da linha de comando gerada (para indicar o "Fim" desta linha).

6230 Carrega o Campo T20 em REG-C (utilizado REG-BC porque há Instrução 2-80 para colocar uma só posição de memória em REG-C).

6240 Coloca #00 em T20 (REG-A), para "Desligar" este indicador de presença do caráter #FB na Tabela.

6250 Compara o conteúdo de T20 (REG-C) com #00 (REG-A).

6260 Carrega o endereco de início da Area de Trabalho (T21) em REG-HL.

6270 Carrega o endereco de início do BUFFER BASIC (#F55E) em REG-DE.

6280 Carrega #FA (250) em REG-BC.

6290 Copia 250 BYTES da AREA DE TRABALHO para o BUFFER BASIC. 6300 Coloca #00 (REG-A) no BUFFER BASIC, após a última posição

copiada, para indicar "Fim do Comando" em caso de muito Grande".

6310 Caso o Campo T20 contenha #00 (resultado do teste efetuado na Instrução 6250), o que indica que a linha processada pelo Interpretador BASIC "NÃO DEVE" RETO3 (após apresentada na Tela, desvia para a Rotina a chamada à rotina PINLIN do BIOS).

6320 Carrega o valor #F55E em REG-HL (endereço de início BUFFER-BASIC).

6330 Coloca em REG-A um caráter da linha de comando processada, a partir do BUFFER BASIC.

6340 Aponta para próxima posição do BUFFER BASIC.

6350 Compara REG-A com #00.

6360 Se REG-A igual a #00 (fim da linha de comando alcançado), desvia para a rotina RETO1, que fará a "Simulação" do pressionamento da tecla RETURN sobre esta linha colocada

6370 Coloca caráter contido em REG-A na Tela.

6380 Desvia para a Instrução 6330 (IIO) para processar próximo caráter da linha contida no BUFFER BASIC.

21.5 ROTINA ASSEMBLER (LISTLIN)

6430 efetuam instruções das linhas 6410 a **** As "Listar Linhas", para encaminhamento de comandos utilizando a rotina LISTLIN já descrita, sem efetuar a pesquisa na TABELA. LISTLIN é acionada pela rotina INICIO, quando é detectado um caráter "Numérico" após o Primeiro caráter (".") linha de comando BIT-BASIC.

LD 6410 LISTLIN: DE . TN LD A,#00 6420 JP 101 6430

6410 Carrega em REG-DE o endereço de início da entrada TABELA, que contém as constantes e códigos de controle necessários para a colocação na Tela de um comando "LIST" SINTAXE BASIC (utilizando a própria rotina do descrita).

6420 Carrega #00 em REG-A (para que a comparação com #FA da

Instrução 5710 resulte negativa).

6430 Desvia para a Instrução 5700 (IOI), pertencente à rotina SINTAXE.

21.6 - ROTINA ASSEMBLER (ENDE)

Esta rotina pesquisa a TABELA armazenada a partir do endereco #600E, buscando encontrar uma "Entrada" nesta tabela que corresponda aos caracteres existentes após o "." na linha de comando BIT-BASIC.

Esta Entrada conterá as constantes e regras para a conversão de sintaxe do comando BIT-BASIC para o comando BASIC equivalente.

CONDIÇÕES DE ENTRADA :

REG-HL - Endereço do caráter seguinte ao "." na linha de comando.

CONDIÇÕES DE SAÍDA :

REG-DE - Endereço da entrada na TABELA correspondente aos dois caracteres após o "." no comando BIT-BASIC.

REG-A - Igual a #FA indica "Comando não Encontrado". Diferente de #FA indica "Comando Encontrado".

**** As Instruções 6450 a 6510 preparam o início da pesquisa.

6450 ENDE: LD B,A INC HL 6460 LD A, (HL) 6470 6480 LD C,A DE, TABELA LD 6490 A. (DE) 6500 LD INC DF 6510

6450 Coloca primeiro caráter após o "." em REG-B. 6460 Aponta para próxima posição linha de comando.

6470 Coloca segundo caráter após o "." em REG-A.

6480 Coloca REG-A em REG-C. 6490 Coloca em REG-DE o endereço da primeira posição da TABELA.

6500 Coloca em REG-A o primeiro caráter da primeira posição da TABELA.

6510 Aponta para a segunda posição da TABELA.

**** As instruções 6520 a 6600 procuram na tabela o primeiro caráter desejado (contido em REG-B).

CP B 4520 I20: JR Z, 122 6530 #FA CP 6540 I21: Z 6550 RET #00 CP 6560 LD A. (DE) 6570 INC DF 6580 Z.120 JR 6590 JR 121 6600

6520 Compara REG-A com REG-B (caráter da Tabela com caráter da Linha de Comando).

6530 Se REG-A = REG-B, desvia para a Instrução 6610 ([22) (a entrada atual na Tabela contém o caráter pesquisado).

**** As instruções das linhas 6540 a 6600 "Pulam" atual da Tabela, até o início da próxima entrada (já que o caráter procurado não foi encontrado na entrada atual).

6540 Compara REG-A com #FA.

6550 Se REG-A = #FA (Fim da Tabela foi atingido), Retorna ponto de chamada de ENDE. (O valor #FA em REG-A indica que nenhuma Entrada da TABELA

possui os dois primeiros caracteres iguais aos dois caracteres após o "." no comando BIT-BASIC:)

6560 Compara REG-A com #00.

6570 Carrega em REG-A o próximo caráter da Tabela.

6580 Soma 1 ao REG-DE (próximo caráter da Tabela).

6590 Se REG-A = #00 (teste efetuado na linha 6560), o que indica que o "Fim de Uma Entrada na Tabela" foi atingido, desvia para 6520 (I20) para comparar próxima entrada.

6600 Desvia para 6540 (I21) para pular os próximos caracteres

da Entrada atual, até encontrar #00 ou #FA.

**** As Instruções 6610 a 6680 verificam se a "Identificação" do Comando BIT-BASIC após o "." deve conter um ou dois caracteres. Caso deva conter apenas um, retorna ao ponto de chamada de ENDE, pois a primeira posição após o "." coincide com a primeira posição da Entrada Atual da TABELA. Caso deva conter dois caracteres, è verificada coincidência ou não do segundo caráter após o "." com segundo caráter da Entrada na TABELA.

6610	155:	LD	A, (DE)
6620		CP	#20
0E33		INC	DE
6640		RET	Z
6650		CP	C
6660		JR	NZ, I21
6670		INC	HL
6680		RET	

6610 Coloca em REG-A a segunda posição da Entrada Atual da TABELA (apontada por REG-DE).

6620 Compara REG-DE com #20

6630 Aponta para próxima posição da TABELA.

6640 Caso a segunda posição da Entrada Atual da Tabela seja "Branco" (#20), retorna ao ponto de chamada de ENDE, pois o primeiro caráter é já coincidente e é necessário apenas um caráter para identificar o comando (#20 indica isto). 6650 Compara a segunda posição após o "." com a segunda

posição da Entrada na TABELA.

6660 Caso as segundas posições não coincidam, desvia para a Instrução 6540 (I21) para continuação da pesquisa nas próximas Entradas da TABELA.

6670 Aponta para o próximo caráter da linha de comando.

6680 Retorna ao ponto de chamada de ENDE com os dois caracteres coincidentes.

21.7 - ROTINA ASSEMBLER (PRIMLIN/ULTLIN)

Estas rotinas procuram a primeira/última linhas do programa BASIC corrente e colocam na Área de Trabalho os números correspondentes.

Elas são utilizadas na substituição das constantes "c" e "f" nos comandos BIT-BASIC pelos números da primeira/última linhas.

**** As instruções 6710 a 6750 "Salvam" os Registradores e obtém o número da primeira linha do programa BASIC.

6710 PRIMLIN: PUSH HL 6720 PUSH DE 6730 PUSH BC

6740 LD DE, (#F676)

6750 CALL PXLIN

6710 "Salva" REG-HL na PILHA. 6720 "Salva" REG-DE na PILHA. 6730 "Salva" REG-BC na PILHA.

6740 Carrega em REG-DE o camo TXTTAB (Endereço de Inicio do programa BASIC).

6750 Obtém "Próxima Linha" BASIC (Primeira).

**** As instruções das linhas 6770 a 6860 colocam o número da linha na Área de Trabalho, e restauram os Registradores. Para isto, é utilizada a rotina do BIOS a partir do endereço #36DB, que faz a conversão do número armazenado em dois BYTES (Formato Binário) para o formato ASCII (um BYTE para cada dígito).

6770 I30: LD (#F7F8),HL 67B0 POP HL 6790 LD BC,#0000 CALL #36DB 0088 6810 LD B.H LD 9850 C.L 6830 POP DE POP HL 6840 INC HL 6850 RET 6860

6770 Coloca o Número da Linha (armazenado em REG-HL pela rotina PXLIN) nos endereços #F7F8/#F7F9.

6780 Coloca em REG-HL o endereço da Area de Trabalho do BIT-BASIC (armazenado na PILHA pela Instrução 6730).

6790 Coloca o valor #0000 em REG-BC.

6800 Efetua chamada à rotina do BIOS no endereço #36DB, cuja função é "Converter para ASCII o valor Binário armazenado a partir do endereço #F7F8 (que contém o Número da Linha), colocando cada dígito convertido no endereco apontado por REG-HL (que aponta para a Área de Trabalho)".

6810 Coloca REG-H em REG-B.

6820 Coloca REG-L em REG-C. As Instruções 6810/6820 colocam REG-HL em REG-BC, que volta a conter o Endereço da Área de Trabalho, porém apontando para a posição imediatamente seguinte ao Número da Linha no formato ASCII.

6830 Recupera REG-DE da PILHA. 6840 Recupara REG-HL da PILHA.

6850 Soma 1 em REG-HL (aponta para carâter seguinte da Linha de Comando BIT-BASIC).

6860 RETORNA ao ponto de chamada de PRIMLIN/ULTLIN.

**** As instruções 6890 a 6980 "Salvam" os Registradores e obtém o número da última linha do programa BASIC.

PUSH HL 6890 ULTLIN: PUSH DE 6900 PUSH BC 6910 6920 LD DE, (#F676) (T16), HL 6930 I40: LD CALL PXLIN 6940 6950 JR NC, 140 JR NZ, 140 6960 LD HL, (T16) 6970 6980 JR 130

6890 "Salva" REG-HL na PILHA. 6900 "Salva" REG-DE na PILHA.

6910 "Salva" REG-BC na PILHA.

6920 Carrega em REG-DE o campo TXTTAB (Endereço de Inicio programa BASIC).

6930 "Salva" REG-HL ("Endereco da Linha BASIC Atual") em T16.

6940 Obtém "Próxima Linha" do programa BASIC.

6950 Se "Fim do Programa" não foi alcançado, desvia para 6930 (I40) para obter a próxima linha (esta condição é representada por C,Z).

6930 6960 Se "Fim do Programa" não foi alcançado, desvia para (140) para obter a próxima linha (Idem).

6970 Carrega em REG-HL o campo T16 ("Número da última Linha BASIC"), aí colocado pela instrução 6930. }

6980 Desvia para a instrução 6770 (130) pará colocação do número da linha na Área de Trabalho e retorno ao ponto de chamada de ULTLIN.

22 - AREAS DE TRABALHO

O BIT-BASIC coloca os Campos de Trabalho TO1 a T21 a partir do enderéco #7B00.

Estes campos são utilizados em diversos pontos do programa e os seus conteúdos são os seguintes :

- #7B00 T01 (02) Número da primeira linha do programa BASIC listada na Tela.
- \$7802 TO2 (20) Tabela com 20 BYTES, onde são guardados os números das linhas correspondentes aos "Indices" de "0" a "9" (dois BYTES para cada Indice).
- #7B16 TO3 (O2) Número da linha utilizado para comparação pela rotina PXLIN. O BIT-BASIC mantém neste campo a "Linha Seguinte à Última Linha Apresentada na Tela".
- #7B18 TO4 (O2) Quantidade de linhas a retroceder.
- *7B1A TOS (O6) Constante "CLEAR", utilizada na NOVOBAS.
- #7820 TO6 (O2) "Salva" o campo TXTTAB (endereço de inicio do programa BASIC na memória).
- *7822 T07 (01) Indica à rotina que "Lista Página" se está sendo executado um comando de "Pesquisa de ... Constante"
- #7B23 TOB (01) Caráter "=", utilizado pela rotina de Pesquisa de Constante".
- #7B3B T09 (21) Constante a ser pesquisada na rotina VERCHR.
- Linha-DE (Cópia/Movimentação #7839 T10 (02) - Número da Linhas).
- #7838 T11 (02) Número da Linha-ATÉ + 1 (Cópia/Movimentação).
- #783D T12 (02) Número da Linha-APÓS (Cópia/Movimentação). #783F T13 (02) Número da Linha-LIMITE (Cópia/Movimentação).
- #7B41 T14 (01) Indica "Primeira ou Segunda Passagem" pela rotina CMLO2 (Liga/Desliga), em comandos ".m" \$7842 T15 (01) - "Tipo de comando" ("c" ou "m")
- "Linha BASIC Atual". #7B43 T16 (02) - Endereço de início da
- utilização posterior. #7B45 T17 (01) - Salva caráter para
- #7846 T18 (01) Indica à rotina IMPTELA se é para "Última verificada a condição de Linha Inferior da Tela". #7847 T19 (06) - Indica à rotina INICIO se está sendo executado
- comando de "Cópia ou Movimentação de Linhas".
- #7B4D T20 (1) - Indica se Linha de comando deve ou não ser apresentada na Tela.
- \$7F00 T21 (255) Área de Trabalho do BIT-BASIC para conversão de Sintaxe dos comandos ".".

23 - TABELA DE SINTAXE

23.1 - OBJETIVO.

O objetivo desta Tabela é dirigir a rotina SINTAXE na tarefe de "Converter o Comando BIT-BASIC Digitado pelo Usuário" para a "Sintaxe Requerida pelo BASIC".

Por exemplo, se o usuário digitar o comando BIT-BASIC ".f" e teclar RETURN, este será convertido no comando "files" antes de ser entregue ao BASIC para execução.

A Linha de Comando a ser executada pelo BASIC pode ou não ser apresentada na Tela, conforme opção do usuário.

Cada "Entrada" (Linha) da Tabela corresponde a um "Comando" diferente, identificado pelas duas primeiras posições.
Cada Entrada da Tabela é encerrada pelo caráter #00.
O "Fim da Tabela" é identificado pelo caráter #FA.

Uma Entrada pode efetuar a Conversão de Sintaxe para um "Comando BASIC" determinado ou para um "Programa BASIC" previamente armazenado. Podemos ter, portanto, vários programas BASIC "Utilitários" prontos para execução, sem necessidade de carregá-los de disco ou fita.

O BIT-BASIC JÁ POSSUI UMA TABELA PRÓPRIA, PORÉM A TABELA DE SINTAXE É MODIFICÁVEL PELO USUÁRIO, QUE PODE ALTERAR OU INCLUÍR NOVAS ENTRADAS, A SEU CRITÉRIO. ACOMPANHA O BIT-BASIC UM PROGRAMA BASIC (BITBAS.TAB) QUE SERVE PARA MODIFICAR A TABELA DE SINTAXE.

23.2 - SINTAXE DOS COMANDOS BIT-BASIC.

O comando BIT-BASIC é identificado por um caráter "." na primeira posição da linha digitada pelo usuário, seguida por um ou dois caracteres que identificam o tipo do comando (conforme determinado pela TABELA), seguidos por sua vez de um ou mais parâmetros separados por vírgula.

= Comando Simplificação de Sintaxe.
 x ou xx = Código do Comando BIT.BASIC.
 ..., ... = Um ou mais parâmetros, separados por ","

A conversão de sintaxe para "Comandos BASIC" será mostrada por intermédio de exemplos, apresentando o "Comando BIT-BASIC" e a "Linha BASIC" gerada correspondente.

Para os "Programas Simplificados" será mostrado o "Comando BIT-BASIC" e a "Função" correspondente. A listagem dos programas gerados pode ser vista no ítem 23.5 (Listagem do Programa BITBAS.TAB), ou executando os comandos de forma "Explícita" (atualizando a Tabela com [\$] nas linhas do BITBAS.TAB).

```
23.3 - COMANDOS BIT-BASIC X COMANDOS BASIC.
             files
.f
            files"a:"
.fa
          = files"b:pgm1"
= files"b:pg*.*"
.fb,pgm1
.fb,pg*.* =
             load"a:pgm1"
.la,pgm1 =
.lb,pgm2 = load"b:pgm2"
            load"cas:pgm3"
.lc.pgm3 =
.sa,pgm1 = save"a:pgm1"
.sb,pgm1,a = save"a:pgm1",a
.sc.pam3
              save cas:pgm3"
          = kill"b:pgm1"
.kb,pgml
.na,pgm1,pgn = name"a:pgm1"as"a:pqn"
          = merge"a:pgm2"
Smpq.sp.
                   = bload"a:pgm3"
.bla.pgm3
                   = bload"b:pgm3".r
.blb.pgm3.r
                   = bload"a:pgm4",r,&hC000
.bla,pgm4,r,C000
                   = bload"cas:pgm5"
.blc.pgm5
.bsa,pgm5,c000,c300
                    = bsave"a:pgm5",&hc000,&hc300
.bsb,pgm6,aab3,b5df,b400
                    = bsave"a:pgm6",&haab3,&hb5df,&hb400
.bsc,pgm7,aaaa,bbbb,cccc
                    = bsave"cas:pgm7",&haaaa,&hbbbb,&hcccc
           =
             renum
. V
. v50
           = renum50
. v50,30
           = renum50,30
.v50,30,5 = renum50,30,5
            = defusr=&hcd00:a=usr(0)
.ucd00
            = color14,0,0
.x14,0,0
.d30,70
            = delete30-70
            = delete30-70
.d30-70
                             (Substituí automaticamente "c" pela
.dc,100
            = delete10-100
                             primeira linha do programa)
            = delete200-300 (Substitui automaticamente "f" pela
,d200,f
                             última linha do programa)
.dc .f
            = delete10-300
. w20
           width20
           list30
.30
       =
.30,50 =
           list30-50
```

list30-50

.30-50 =

23.4 - COMANDOS BIT-BASIC X PROGRAMAS SIMPLIFICADOS (FUNÇÕES).

.hb000,b020 São mostrados na Tela todos os BYTES entre #b000 e #b020, na representação "Hexadecimal", já preparando um comando ".p" para o caso de se desejar modificar o conteúdo destes BYTES.

.pb000,cd c0 00 c9
Os BYTES que aparecem "Após a Virgula" (representação Hexadecimal, dois caracteres para cada BYTE, separados por um caráter "Branco" ou outro qualquer), são colocados na memória (POKE'S) a partir do endereço #B000.

hx
Aguarda o pressionamento de qualquer tecla que corresponda a um
caráter ASCII (inclusive teclas "Especiais" tais como "ESC",
"TAB" e outras), e mostra na Tela o caráter na representação
ASCII, Hexadecimal e Binária.

.fea,progl Mostra os endereços de Início, Fim e Execução para o programa PROG1 (programa executável, em linguagem de máquina, salvo por "Bsave").

.opa,pgtex,12 Executa o "Open" do arquivo pgtex e efetua a leitura dos 12 X 100 = 1200 primeiros BYTES.

Lista na Tela, no formato ASCII, o conteúdo do arquivo "Aberto" pelo comando ".opa", a partir do BYTE posicionado naquele comando (no caso do exemplo, lista o arquivo pgtex a partir do caráter 1201).

A cada "tela cheia" aguarda o pressionamento de qualquer tecla para continuar o processo (inclusive antes da primeira tela).

.fx Lista na Tela, nos formatos ASCII e Hexadecimal, o conteúdo do arquivo "Aberto" pelo comando ".opa", a partir do caráter posicionado (semelhante comando ".fd").

.qı Executa o comando "close#1" para "fechar" o arquivo aberto por um comando ".opa".

Aciona o comando ".wwf", que é transformado no comando BIT-BASIC "<<xxx", onde "xxx" é o número da última linha do programa BASIC existente na memória (lista o programa a partir de sua última linha).

.ok Faz com que não seja mais apresentada a mensagem "Ok" após a execução de uma linha de comando BASIC no modo "Direto". Repetindo o comando a mensagem volta a ser apresentada.

23.5 - CARACTERES DE CONTROLE.

A rotina SINTAXE monta o comando em uma "Area de Trabalho" antes de passá-lo ao BASIC para execução.

A TABELA DE SINTAXE contém "Caracteres de Controle" intermeados a valores constantes, que dirigem a rotina nesta tarefa.

São os seguintes os "Caracteres de Controle" e os seus significados correspondentes:

- #FF Neste ponto deve ser obtido o próximo parâmetro do Comando BIT-BASIC e colocado na Área de Trabalho (os parâmetros são separados por virgula = #2C).
- #FC Se não há mais nenhum parâmetro fornecido, encerra a conversão, passando o comando ao BASIC na situação em que se encontra. Caso contrário, continua o processo de conversão.

 (Para o caso de "Parâmetros Opcionais".)
- #FB Coloca um caráter obtido da linha de comando BIT-BASIC na Área de Trabalho, e "Salva" este caráter para utilização posterior.
- #F9 Coloca na Tela o caráter previamente "Salvo" quando o último caráter de controle #F8 foi processado.
- #FE Funciona de forma semelhante ao caráter #FF, porém antes é feita verificação se o parâmetro obtido é "c" (#63) ou "f" (#66), substituindo-os pelo "Número da Primeira Linha BASIC" ou pelo "Número da Última Linha BASIC" respectivamente.
- #FB Indica que a linha de comando deve ser apresentada na Tela, antes de ser executada pelo BASIC.
- #00 Indica o fim de uma entrada na TABELA, ponto no qual a linha de comando BASIC já está completa.
- #FA Indica o "Fim da TABELA", quando o comando BIT-BASIC não é nela encontrado.

Se o caráter obtido da TABELA não é nenhum dos anteriores, o procedimento da rotina SINTAXE é colocá-lo na Tela e passar para o caráter seguinte.

23.6 - MODIFICAÇÃO DA TABELA DE SINTAXE.

O programa BITBAS. TAB que acompanha o BIT-BASIC modificar a TABELA DE SINTAXE.

As primeiras linhas deste programa são linhas de "Comentário" (precedidas do caráter "'") e cada uma delas corresponde a uma Entrada na Tabela.

As duas primeiras posições de cada linha, após o correspondem à "Identificação do Comando" (a serem utilizadas após o "." no comando BIT-BASIC).

Se a segunda posição for "Branco", somente um caráter é necessário para identificar o comando.

Os caracteres de controle devem ser colocados entre os símbolos "[]" e serão convertidos para os caracteres já descritos no item 23.3, sendo colocados em uma "Área de Trabalho". Os caracteres de controle válidos são os seguintes.

- [+] Obtém próximo parâmetro do comando BIT-BASIC e coloca área de Trabalho.
- [-] Passa o comando ao Interpretador BASIC caso não haja mais parâmetros fornecidos.
- [(] Obtém um caráter da linha de comando BIT-BASIC, coloça-o na Area de Trabalho e o "Salva" para uso posterior.
- (>) Obtém último caráter salvo em (<) e o coloca na Area de Trabalho.
- [=] Se próximo parâmetro é um caráter "c" ou "f", o substitui pelo número da primeira/última linha do programa BASIC presente na memória.
- [\$] A linha de comando deve ser apresentada na Tela antes de ser processada pelo BASIC.

Ao ser executado o programa BITBAS.TAB, este 0 carregamento do BIT-BASIC e "modifica" a TABELA DE SINTAXE de acordo com os critérios acima descritos. O BIT-BASIC é então novamente "salvo" sob outro nome, com a

TABELA já modificada, para evitar que a versão original possa ser danificada em razão de um erro acidental.

23.7 - LISTAGEM DO PROGRAMA BITBAS.TAB

```
0 'l load"[+]:[+]"
    r run"[+]:[+]"
20 'r run"[+]
30 's0 screen0
40 's1 screen1
50 'sy _system
60 's save"[+]:[+]"
70 'ko keyon
80 'kf keyoff
90 '
    k kill"[+]:[+]"
100 'bl bload"[+]:[+]"[-],[+]
110 'bs bsave"[+]:[+]",&h[+],&h[+][-],&h[+]
120 'v renum[+][-],[+][-],[+]
130 'd delete[=][-]-[=]
140 'x color[+][-],[+][-],[+]
150 'u defusr=&h[+]:a=usr(0)
160 'n name"[>][<]:[+]"as"[<]:[+]"
170 'p x%=&h[+]:a$="[+]":z%=((len(a$)-1)/3):fori%=Otoz%:a%=
val("&h"+mid$(a$,3*i%+1,1)+mid$(a$,3*i%+2,1)):poke(x%+i%),a%
:nexti%:print".h";hex$(x%);",";hex$(x%+z%);:end
180 'hx a$=input$(1):a%=asc(a$):print"c=";a$;" h=";hex$(a%);
 d=";a%;" b=";right$("00000000"+bin$(a%),8)
190 'h a%=&h[+]:print".p";hex$(a%);",";:fori%=a%to&h[+]:a%=
peek(i%):printhex$(int(a%/16));hex$(a%mod16);" ";:nexti%
200 'fe open"[+]:[+]"forinputas#1:r$=input$(7,1):close#1:pri
nthex$(256*asc(mid$(r$,3,1))+asc(mid$(r$,2,1)));",";:printhe
x$(256*asc(mid$(r$,5,1))+asc(mid$(r$,4,1)));",";:printhex$(2
56*asc(mid$(r$,7,1))+asc(mid$(r$,6,1)))
210 'op open"[+]:[+]"forinputas#1[-]:k%=[+]:fori%=1tok%:a$=i
nput$(100,#1):nexti%
220 'fd forx%=0to9999:b$=input$(1):cls:print" ";k%:fory%=0t
09999:t=asc(a$):a$=input$(1.#1):k%=k%+1:printchr$(t);:p%=csr
lin:ifp%>21thennextx%:elsenexty%
230 'fx forx=Oto9999:b$=input$(1):cls:forr=1to20:print:print
k%;:K%=K%+8:locate6:forj=Oto7:t=asc(a$):printhex$(int(t/16))
;hex$(tmod16);" ";:a$=input$(1,#1):p=pos(0):locatep/3+27:ift
<32thenprint".";:locatep:nextj,r,x:elseprintchr$(t);:locatep</pre>
:nextj,r,x
      f files(-)"[+]:[+]"
240
250 'q close#[+]
    , [$].wwf
590 ,
      ww [$] <<[=]
270
280 'w width[+]
290 'ok a%=peek(&hff07):poke&hff0a,&h41:poke&hff09,&h34:poke
&hff08,&hc3:ifa%=&hc9thenpoke&hff07,&hc1:elsepoke&hff07,&hc9
300 '[] fim da tabela
310
```

```
320 FORI%=&HC100TO&HC197:READA$:X%=VAL("&H"+A$):POKEI%,X%:NE
XTI%
330 BLOAD "A: BITBAS. ASS"
340 DEFUSR=&HC100:A=USR(0)
350 BSAVE "A: BITBAS1.ASS", &HA500, &HCOFF, &HCO20
360 DEFUSR=&HC020:A=USR(0):END
370 DATA21,00,a5,11,ff,b4,DD,2A,76,F6
380 DATADD, 7E, 07, FE, 5B, CA, 94, C1, CD, 8E
390 DATAC1, DD, 7E, 08, CD, 8E, C1, DD, E5, DD
400 DATA7e, OA, FE, OO, 28, OB
410 DATAFE, 5B, 28, 16, CD, 8E, C1, DD, 23, 18
420 DATAEE, CD, 8E, C1, DD, E1, DD, 22, 3A, C1
430 DATADD, 2A,00,00,18,CC,DD, 23,DD,7E
440 DATAOA, FE, 2B, 20, 0B, 3E, FF, CD, 8E, C1
450 DATADD, 23, DD, 23, 18, CB, FE, 2D, 20, 04
460 DATA3E,FC,18,EF,FE,3E,20,04,3E,F8
470 DATA18, E7, FE, 3C, 20, 04, 3E, F9, 18, DF
480 DATAFE, 3D, 20, 04, 3E, FE, 18, D7, FE, 24
490 DATA20,04,3E,FB,1B,CF,FE,26,20,0C
500 DATADD, E1, DD, 22, 86, C1, DD, 2A, 00, 00
510 DATA18,93,DD,23,18,8F,77,23,E7,D8
```

520 DATAC1,C1,3E,FA,77,C9

CAPÍTULO III

O PROCESSADOR Z-80

O1 - O PROCESSADOR Z-80

O Z-80 É O PROCESSADOR PRINCIPAL DOS MICROCOMPUTADORES MSX.

Para explicar o seu funcionamento vamos compará-lo ao BASIC, com o qual você já está familiarizado.
Quando você escreve um "Programa BASIC", e comandada a sua execução (RUN), o "Interpretador BASIC" (instalado na ROM) percorre linha a linha as "Instruções" deste programa por você criadas, efetuando uma a uma as operações solicitadas (INPUT, PRINT, etc).

Neste sentido o Z-80 funciona de forma semelhante ao Interpretador BASIC, pois também percorre uma sequência de "Instruções" criadas pelo usuário, executando uma a uma as

operações determinadas.

CARACTERÍSTICAS Z-BO X "INTERPRETADOR BASIC"

Embora semelhantes no modo de operação, algumas diferenças e características importantes dos dois "Programas" devem ser evidenciadas:

- O BASIC fica instalado em memória ROM, enquanto que o Z-80 é constituído por uma "Microplaqueta" ("CHIP") que armazena um circuito eletrônico muito mais complexo (do nosso ponto de vista, porém, esta diferença não será considerada).
- A "Linguagem" que o Interpretador BASIC entende é o "BASIC", enquanto que a "Linguagem" que o Z-80 entende é a "Linguagem de Máquina do Z-80" (abordaremos esta linguagem, o ASSEMBLER Z-80, mais de perto). Escrever um Programa BASIC (Linguagem BASIC) para ser executado pelo Interpretador BASIC é equivalente a excrever um programa Z-80 (Linguagem ASSEMBLER Z-80) para ser executado pelo processador Z-80).
- No BASIC você pode definir vários "Campos" ou "Áreas de Trabalho" (por exemplo "A\$", "I", "B%(I), etc.), e existem outras "Áreas de Trabalho" do próprio BASIC que podem ser acessadas (por exemplo "KEY1", "KEY2", "SPRITE\$(0)", etc.). No Z-80 também existem áreas "Pré-Definidas", constituídas pelos "Registradores", "Pilha do Sistema" e outras, cujo funcionamento será posteriormente abordado que podem ser também definidos "Campos de Trabalho" do Usuário (uma característica das Instruções do Z-80 é que suas áreas pré-definidas são "Obrigatoriamente" referenciadas na maioria delas).
- A linguagem BASIC é de "Alto Nivel" (flexível e próxima da linguagem "Humana"), enquanto que a linguagem Z-80 é de "Baixo Nível" (mais "distante" da linguagem "Humana", apenas operações elementares estritamente vinculadas ao Z-80).

- O programa BASIC segue a ordem dos "Números" das Linhas" e, dentro destas, sequencialmente, as instruções ali contidas (a não ser que um "Desvio" seja provocado por uma Instrução GOTO/GOSUB).
 O Z=80 segue a "Sequência Física" das Instruções, armazenadas umas imediatamente após as outras (a não ser que um "Desvio" seja provocado).
- O próprio "Interpretador BASIC" é "Escrito" na "Linguagem de Máquina do Z-80". Portanto, o Z-80 "Executa" o "Interpretador BASIC" que, por sua vez, "Controla a Execução" do "Programa BASIC" escrito por você (utilizando o próprio Z-80 para isto).
- Além da tarefa de "Controlar a Execução do Programas BASIC do Usuário", o "Interpretador BASIC" executa todo o trabalho de "Comunicação com o Usuário MSX", ou seja, é ele que analisa qualquer comando por você escrito, acionando todas as rotinas apropriadas para o seu tratamento.

AREAS DE TRABALHO E LINGUAGEM DO 2-80

Passaremos a seguir a descrever as "Areas de Trabalho" do 2-80 e a sua "Linguagem".

Pretendemos ser extremamente objetivos e práticos nas explicações, com as quais você poderá "Iniciar" uma comunicação "Direta" com o Z-80, até então somente efetuada com a "Intermediação" do Interpretador BASIC.

02 - AREAS DE TRABALHO DO Z-80

São as seguintes as principais "Áreas de Trabalho" do "Programa 2-80" que interessam para os nossos objetivos.

REGISTRADORES B, C, D, E, H e L 06 "Áreas de Trabalho" de 01 BYTE cada uma. Estas áreas são denominadas REGISTRADORES, e podem também ser utilizadas "aos Pares" (BC,DE,HL).

REGISTRADORES IX, IY 02 "Áreas de Trabalho" de 02 BYTES cada uma. Estas áreas são utilizadas como "Índice" por algumas Instruções do Z-80.

REGISTRADOR A Uma área de trabalho "Especial", de um BYTE.

REGISTRADOR F Uma área de trabalho "Especial", de um BYTE.

PILHA DO SISTEMA Área de trabalho de tamanho variável, destinada a "Salvar" o conteúdo das outras áreas de trabalho.

REGISTRADORES SP e PC Duas áreas de trabalho "Especiais", de dois BYTES cada uma.

O QUE FAZ O PROCESSADOR Z-80

O que a maioria das "Instruções" do Z-BO fazem é "Movimentar" dados entre as suas áreas de Trabalho, e entre elas e as memórias ROM/RAM.
Portanto, "Escrever um Programa Z-BO" significa, basicamente,

Portanto, "Escrever um Programa Z-80" significa, basicamente, escrever uma série de instruções para colocar dados, retirar dados, modificar dados ou testar os dados contidos nestes locais.

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE TRABALHO DO Z-80

02.1 - REGISTRADOR A

O Registrador "A" (Accumulator = Acumulador) é "Especial" porque um grande número de Instruções do Z-80 trabalham exclusivamente com esta área de trabalho.

02.2 - REGISTRADOR F

O Registrador "F" é "Especial" porque é utilizado pelo Z-80 para Registrar/Indicar "O QUE ACONTECEU" ao ser executada uma Instrução determinada.

Cada BIT do Registrador F guarda uma informação diferente e, assim, uma determinada Instrução Z-80 pode "Posicionar" (Ligar ou Desligar) cada um dos OITO BITS deste Registrador (também chamados de "Indicadores de Estado").

Por exemplo, se o Z-80 executa uma instrução de "Subtração" de um certo valor do Registrador A, o BIT-6 do Registrador F ficará "Ligado/Desligado" para indicar se o resultado da operação é "Igual" ou "Diferente" de Zero.

Estes "Indicadores" também podem ser "Ligados/Desligados" por instruções do Z-80 próprias para esta finalidade, ou podem ter seu posicionamento "Forçado" pelo programa do usuário, com o objetivo de registrar "o que aconteceu" durante a execução de uma determinada rotina, de acordo com critério estabelecido pelo próprio usuário.

São os seguintes os significados dos BITS do Registrador F, que refletem as condições de execução de outras instruções :

CY S Z AC P/D N

BIT-7 BIT-6 BIT-5 BIT-4 BIT-3 BIT-2 BIT-1 BIT-0

BITS DO REGISTRADOR F (INDICADORES DE ESTADO)

- Indicador de Transporte (CY = Carry-status) - BIT-0 (CY)
- Indicador de Adição/Subtração - BIT-1 (N)
- Indicador de Paridade/Estouro - BIT-2 (P/0)(P/O = Parity/Overflow)
- Indicador de Transporte Intermediário - BIT-4 (AC) (AC = Auxiliary Carry)
- Indicador de "Zero" (Z = Zero) - BIT-6 (2)
- Indicador de Sinal Algébrico (S = (5) - BIT-7

(O BIT-O é o BIT "Mais à Direita" ou "BIT de mais Baixa Ordem", e o BIT-7 é o BIT "Mais à Esquerda" ou "BIT de mais Alta Ordem").

Destes, somente os indicadores CY e Z interessam mais de perto

ans nossos propósitos.

INDICADOR DE TRANSPORTE (CARRY-STATUS - CY) O Indicador CY é "Ligado" pelo Z-80 (valor 1) quando uma instrução "Desloca para Fora" (Transporta") o BIT mais à esquerda do campo onde é colocado o resultado da operação.
Por exemplo, quando o resultado da Soma de um valor ao
Registrador A "excede" a sua capacidade (255 = #FF), ou quando
uma subtração resulta "Negativa".

INDICADOR DE ZERO (Z) O Indicador Z é "Ligado" pelo Z-80 (Valor 1) quando uma operação resulta em valor Zero, e "Desligado" (Valor 0) quando o resultado é diferente de Zero. Por exemplo, após a instrução de "Subtração do Registrador A Dele Próprio" o resultado é Zero, e 2 estará "Ligado".

CÓDIGOS DE "LIGADO/DESLIGADO" PARA CY E Z CY = 1 (C) Ligado (ocorreu Transporte)

Desligado (não ocorreu Transporte) CY = O(NC)

Z = 1 (Z) Ligado (resultado Zero) Z = 0 (NZ) Desligado (resultado diferente de Zero)

AMATEIR DO SISTEMA

É uma área de trabalho que inicia em um endereço da memória RAM, que pode ser escolhido pelo usuário, e é constituída "Espaço de Endereços Reservados", onde ser um "Espaço de Enuereus "DOIS BYTES cada um". "Empilhados" vários "Blocos de DOIS BYTES cada um". "Empilhados" vários "Blocos de DOIS BYTES cada um".

"Instruções do Z-80" próprias para

"Retirar" estes "Pacotes" de dois BYTES na/da PILHA.

A PILHA DO SISTEMA existe para "Salvarmos" temporariamente, de uma maneira simples e rápida, o conteúdo das Áreas de Trabalho do Z-80, enquanto elas são utilizadas com outros valores por rotinas, recuperando posteriormente os outras originais.

É importante informar que nunca podem ser "Esquecidos" pacotes na pilha, pois ela compartilha a memória RAM com os programas, e poderá "destruir" estes programas se crescer além da área previamente reservada (o Z-80 não controla estes limites).

02.4 - REGISTRADOR SP (APONTADOR DE PILHA - STACK-POINTER) O Registrador SP (STACK-POINTER) é outra "Area de Trabalho" do Z-80, sendo um campo de dois BYTES que indica para o Z-80 o endereço do "Bloco Atual Disponível" na PILHA DO SISTEMA. É interessante observar que a PILHA "cresce para Baixo", ou seja, os pacotes são empilhados no sentido do maior para o menor endereço na memória.

É interessante também observar que o Indicador SP aponta sempre para uma posição "Livre", imediatamente seguinte à posição "Ocupada" pelo último pacote armazenado na PILHA.

02.5 - REGISTRADOR PC (CONTADOR DE PROGRAMA - PROGRAM-COUNTER) A última área de trabalho do 2-80 aqui citada é o Registrador PC (PROGRAM-COUNTER), que é um campo de dois BYTES onde o Z-80 guarda o endereço da "Instrução Seguinte" àquela que está sendo executada.

03 - LINGUAGEM DO Z-80

Como já dissemos, a maioria das operações que comandamos ao Z-80 para execução estão relacionadas às suas áreas de trabalho e à memória RAM/ROM, e se destinam a tratar com o seu conteúdo.

As "Tarefas" (ou "Funções") que o Z-80 pode executar são pré-definidas, assim como a "Linguagem" que comanda estas tarefas, e são elas que o caracterizam e diferenciam dos demais processadores existentes (da mesma forma, as Funções e Sintaxe do BASIC é que o diferenciam das demais linguagens).

Cada Função a ser executada possui um "Código" ou "Palavra" associada, que pode ocupar um ou dois BYTES, e corresponde a uma operação específica a ser executada sobre uma das áreas citadas.

Assim, exitem "Palavras" para "Movimentar BYTES" de um lugar para outro, "Palavras" para "Somar o conteúdo de duas áreas de trabalho", etc.

Estas palavras, mais a "Sintaxe" empregada para a sua utilização (regras de escrita), constituem a "LINGUAGEM DO Z-80".

Vejamos um exemplo de uma "Palavra" pertencente à "Linguagem do Z-BO" e que pode ser por ele entendida e processada. Suponhamos que os BYTES que serão percorridos para buscar e executar as "Instruções do Programa" contém os seguintes valores (Representação Hexadecimal):

#C5 #3E #05 #87 . . .

Ao analisar o primeiro BYTE do programa (#C5), o Z-80 "Reconhece" o seu conteúdo como uma "Palavra" (ou Instrução) que solicita a execução da função "Armazene o conteúdo do Par de Registradores BC na PILHA DO SISTEMA".

Como nenhuma informação adicional é necessária para a execução desta função, o Z-80 executa imediatamente esta ordem, colocando o conteúdo do REG-BC na PILHA e atualizando o Registrador SP, e passa para a próxima "Palavra" que, neste caso, começa no BYTE imediatamente seguinte, pois a presente Instrução ocupa apenas UM BYTE (é o PC - CONTADOR DE PROGRAMA, que guarda este endereço, lembra-se ?).

Ao examinar o BYTE seguinte (#3E), ele "Reconhece" a solicitação da Tarefa "Coloque no Registrador A o valor contido no BYTE imediatamente seguinte" ao BYTE #3E".
Prontamente o Z-80 "Obedece" e coloca no Registrador A o valor #05.

Neste caso, a "Instrução Z-80" "ocupou" dois BYTES, o primeiro indicando "O QUE FAZER" (#3E), e o segundo fornecendo úm PARÂMETRO (#05 - no caso uma constante) para ser utilizado na sua execução.

Portanto, o "Tamanho" de cada Instrução é variável, dependendo do Tipo de Função a ser executada (o 2-80 "Conhece" os tamanhos de cada uma de suas Instruções).

O BYTE seguinte à Instrução Z-80 "#3E #05" contém o valor #87, e informa ao Z-80 que ele deve "somar o valor contido no Registrador A ao próprio Registrador A".

Como a Instrução anterior colocou em REG-A o valor #05, após esta Instrução o Registrador A conterá #0A, que é o resultado da soma (#05 + #05).

Além disto, o Indicador CY estará "Desligado - NC", pois não ocorreu "Estouro", e o Indicador Z estará "Desligado - NZ", pois o resultado "#0A" é "Diferente de Zero".

A LINGUAGEM ASSEMBLER

Como você deve ter percebido, a "Linguagem de Máquina" do Z-80 não é "Fácil" de ser memorizada e utilizada, pois somente "Reconhece" símbolos representados por combinações de valores compreendidos entre #00 e #FF (Menor e Maior valores que podem estar contidos em um BYTE).

Para contornar este problema, visando tornar mais "Fácil" a elaboração de programas para o Z-80, foi construída uma "Outra Linguagem", utilizando símbolos de tratamento mais práticos e de fácil memorização pelas pessoas. Esta "Linguagem" é muito "Próxima" da Linguagem de Máquina do Z-80 (cada "Palavra" desta linguagem tem correspondência quase "Direta" com as "Palavras" reconhecidas pelo Z-80), e por este motivo também é considerada uma linguagem de "Baixo Nivel".

O NOME DESTA LINGUAGEM É "ASSEMBLER DO Z-80".

Obviamente, é necessário "Um Novo Programa" para "Transformar" (ou "Montar", ou ainda "Compilar") um programa escrito em "ASSEMBLER Z-80" para a "Linguagem de Máquina do Z-80" (o Código em Linguagem de Máquina assim gerado é denominado "Código Objeto").

O NOME DESTE PROGRAMA É "COMPILADOR ASSEMBLER DO Z-80".

É interessante observar que, como cada Microprocessador "Fala" uma Linguagem própria e exclusiva, cada um deles também têm o seu ASSEMBLER (MONTADOR) próprio.

LINGUAGEM ASSEMBLER - EXEMPLO

As "Instruções ASSEMBLER" correspondentes às Instruções do Z-80 utilizadas no último exemplo analisado seriam escritas da seguinte maneira :

PUSH BC 0010 INICIO: 0020 LD A.#03 0030 ADD A.A

0010 (PUSH = "Empurre") Comanda ao Z-80 a Função "Armazene na PILHA DO SISTEMA" o valor contido no Registrador BC. 0020 (LD = LOAD = "Carregue") Comanda ao Z-80 a função "Carregue" ou "Armazene" o valor #03 no Registrador A. 0030 (ADD = "Some") Comanda ao Z-80 a fução "Some" o valor

contido no Registrador A ao próprio Registrador A.

O "Programa COMPILADOR ASSEMBLER" "12" os comandos assim escritos e os transforma na "Linguagem de Máquina Z-80", que é entendida por este processador (#C5 #3E #05 #87).

MUITO MAIS FACIL, NÃO É MESMO ?

A "Sintaxe" (regras de codificação) exigida pelo ASSEMBLER pode variar de compilador para compilador. Para o compilador utilizado para o BIT-BASIC as regras são as sequintes :

LD A,#20 Exemplo: 0010 R01:

NÚMERO : 0010 Cada linha do "Programa ASSEMBLER" é numerada, à semelhança da Linha de Programa BASIC (Primeiras posições da Instrução).

NOME : ROI Além do número, uma instrução "Pode Ter" (opcional) um "Nome" colocado em seguida ao "Número", que poderá ser utilizado por outras instruções, onde representará o "Endereco" desta instrucão.

FUNÇÃO : LD Em seguida deve ser colocada a "Função" a ser executada por esta Instrução ASSEMBLER (Movimentação, Soma, etc.).

PARAMETROS : A.#20 Logo após devem aparecer os "Parâmetros" sobre os quais Função será executada (Areas de Trabalho do Z-80, Areas Trabalho do seu próprio programa na memória ROM/RAM, Valores Constantes, etc.).

OBSERVAÇÃO: Quando existem dois parâmetros a operação é normalmente efetuada do Segundo para o Primeiro (no exemplo acima a constante #20 é carregada em REG-A).

04 - INSTRUÇÕES ASSEMBLER

Neste item mostraremos as "Palavras" da linguagem ASSEMBLER que determinam ao Z-80 as funções a serem executadas, com a descrição destas funções.
Os "Códigos Z-80" correspondentes serão também mostrados (entre parêntesis).

Inicialmente descreveremos cada "Tipo de Função" e em seguida as "Variações" que ela pode sofrer, dependendo do "Tipo de Parâmetro" com o qual está trabalhando (um Registrador, um Endereço, uma Constante, etc.).
Os diferentes tipos serão apresentados com a utilização de exemplos.

A LISTA COMPLETA DAS INSTRUÇÕES ASSEMBLER ESTA NO APENDICE 07.

Para nos referirmos aos Registradores do Z-80 utilizaremos sempre, por simplificação, o prefixo "REG-", seguido pela identificação do Registrador ou Par de Registradores.

ADD

ADD = "SOME"

Estas instruções ASSEMBLER correspondem a Instruções 2-80 cuja função é somar o, valor de uma Area de Trabalho ou o valor contido em um endereço de memória, em outra Area de Trabalho do Z-80. A Instrução BASIC X%=X%+Y% executa função semelhante.

Os Indicadores de Estado são posicionados de acordo com o resultado da soma.
Por exemplo, se ocorrer um "Estouro" (o resultado não "Cabe"na Área onde deve ser colocado),o Indicador de Transporte CY é "Ligado"

0010 ADD A,(HL) (#86) 0020 ADD A,#A8 (#C6 #A8) 0030 ADD HL,HL (#29)

0010 Soma em REG-A o valor do BYTE apontado por REG-HL. 0020 Soma o valor #A8 em REG-A. 0030 Soma REG-HL em REG-HL ("Dobra" o valor contido em REG-HL).

INDICADORES DE ESTADO CY,2 (Primeiro Operando = Par de Registradores) (Instrução 0030 do Exemplo)

Não são afetados.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z (Primeiro Operando = Registrador Único ou Endereço de Memoria) (Instruções 0010 e 0020 do Exemplo)

Resultado menor do que Zero ou "Estouro" : C,NZ Resultado igual a Zero : NC,Z Resultado maior do que Zero : NC,NZ

AND/OR/XOR

AND = "E" OR = "GH"

XOR = EXCLUSIVE OR = "DU EXCLUSIVO"

Estas Instruções ASSEMBLER dão origem a Instruções 2-80 que efetuam a "COMPARAÇÃO BIT A BIT" do conteúdo do Acumulador (REG-A) com o conteúdo de outro Registrador ou POSICÃO de memoria. O resultado da comparação de cada par de BITS é recolòcado na posição correspondente de REG-A. Os Indicadores de Estado são posicionados para refletir as condições da comparação.

As Instruções BASIC "A=AORB", "X=XANDY, Z=ZXORA", por exemplo, executam funções semelhantes sobre as áreas de trabalho especificadas (também BIT a BIT).

A comparação pode ser feita segundo três critérios diferentes (AND, DR ou XDR), a seguir descritos.

- Modalidade AND (E) O BIT resultante é 1 (Ligado) somente se os dois BITS comparados são 1.

REG-A 10100011 11001001 BYTE COMPARADO 10000001 RESULTADO

- Modalidade OR (OU) O BIT resultante é 1 (Ligado) se qualquer dos dois BITS comparados é 1.

10100011 REG-A 11001001 BYTE COMPARADO 1 1 1 0 1 0 1 1 RESULTADO

- Modalidade XOR (OU EXCLUSIVO) O BIT resultante é 1 (Ligado) somente se apenas um dos dois BITS comparados é 1.

10100011 REG-A 11001001 BYTE COMPARADO RESULTADO 01101010

0010	AND	E	(#A3)
0020	OR	(HL)	(#B6)
0030	XOR	#FF	(#EE #FF)
0040	AND	A	(#A7)

- 0010 Compara REG-A com REG-E, BIT a BIT, na modalidade AND, colocando o resultado em REG-A.
- 0020 Compara REG-A com o conteúdo do BYTE apontado por REG-HL, BIT a BIT, na modalidade OR, colocando o resultado da comparação em REG-A.
- 0030 Compara REG-A com o valor #FF, BIT a BIT, na Modalidade XOR, colocando o resultado em REG-A.

 É interessante observar que, se REG-A contém inicialmente #00, a cada nova passagem pela instrução "XOR #FF" REG-A conterá, alternadamente, os valores #FF e #00.
 Esta é uma técnica interessante para utilizarmos como uma função que "Liga/Desliga" um Indicador em um programa ASSEMBLER.
- O040 Compara REG-A com o próprio REG-A, BIT a BIT, na Modalidade AND, colocando o resultado da comparação em REG-A.

 É interessante observar que neste caso o valor resultante é sempre #00, e os Indicadores CY e Z resultam sempre (Z,NC).

 Podemos utilizar esta instrução para "Zerar" o conteúdo

de REG~A ou para "Forçar" o posicionamento dos Indicadores de Estado.

INDICADORES DE ESTADO CY, Z

Resultado igual a Zero : Z,NC Resultado diferente de Zero : NZ,NC

(Estas Instruções sempre "Desligam" o Indicador CY.)

CALL

CALL = "CHAME"

Estas Instruções ASSEMBLER são Transformadas em Instruções de Máquina do Z-80 que determinam a execução de um certo "Conjunto de Instruções", localizadas ém algum endereço na memória, com RETORNO posterior para a instrução imediatamente seguinte à instrução CALL.

Você pode comparar a função desempenhada por esta Instrução Z-80 com a função da Instrução GOSUB do BASIC (que possui a Instrução RETURN para comandar o Retorno ao ponto de chamada).

O Endereço de início da rotina a ser "Chamada" é colocado no "Operando de Endereço" da instrução CALL.

A instrução CALL usa a PILHA DO SISTEMA para "Salvar" o endereço de RETORNO (endereço da Instrução imediatamente seguinte à Instrução CALL).

Para comandar o Retorno no ponto desejado da rotina chamada existe outra Instrução do 2-80 que deve ser utilizada: Instrução RET. (Descrita adiante.)

A chamada também pode ser feita "Sob Condição Determinada".

0010	CALL #	C000	(#CD	#00	#CO)
0050	CALL DI	ESVIO	(#CD	#00	#CO)
0030	CALL N	Z,#C000	(#FC	#00	#CO)

0010 Efetua "Chamada" à "Rotina" que inicia no endereco #C000. 0020 Efetua "Chamada" à "Rotina" DESVIO (que inicia no

endereço #C000).

0030 Efetua "Chamada" à "Rotina" que inicia no endereco #C000,
mas somente se o Indicador Z estiver "Desligado".

Caso contrário executa a instrução imediatamente seguinte
à instrução CALL.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

CCF

CCF = COMPLEMENT CARRY-FLAG = "COMPLEMENTE INDICADOR-DE-TRANSPORTE"

Esta Instrução ASSEMBLER é compilada em Instrução Z-80 cuja função é "Complementar o valor do Indicador de Estado CY" (CARRY-FLAG - INDICADOR-DE-TRANSPORTE). O valor do BIT-O do Registrador F, que desempenha o papel de

"Indicador CY", pode conter os valores "0" ou "1".

"Complementar" o valor atual de CY significa "Somar 1" a este valor, com o que o seu conteúdo é "Invertido" pela instrução CCF, ou seja, se for "O" passará a ser "1", e vice-versa.

0010	AND	A	(#A7)	
0020	CP	#01	(#FE #01)	
0030	CCF		(#3F)	
0040	JP	C . #B500	(#DA #00 #	#85)

0010 Coloca #00 no REG-A.

0020 Compara REG-A com #01. Como o conteúdo de REG-A (#00) é "Menor do que #01", o Indicador CY será "Ligado" ("1" = "C") por esta

Instrução. 0030 "Complementa" (ou "Inverte") o valor do Indicador CY. Como CY foi posicionado em "1" pela instrução anterior, após esta instrução seu valor passa ("Desligado" = "NC").

0040 Não desvia para a o endereço #8500, pois a condição "C" (CY Ligado) não será satisfeita, passando para a instrução sequinte do programa.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

CY = C ou NC, se o seu valor anterior era NC ou C. (O Indicador Z não é afetado.)

CP

CP = COMPARE = "COMPARE"

Estas instruções servem para "Comparar" o conteúdo de REG-A com outro valor, "Posicionando" (Ligando/Desligando) os "Indicadores de Estado" do Registrador F.
O Resultado da comparação pode ser verificado posteriormemte por outras instruções (Analisando os Indicadores de Estado) e diferentes procedimentos podem ser executados em função deste tesultado.

A instrução BASIC "IF A%=&H3B", por exemplo, executa função semelhante.

0010	CP	#3B	(#FE #3B)
0020	CP	D	(#BA)
0030	CP	(HL)	(#BE)

0010 Compara REG-A com #3B. 0020 Compara REG-A com REG-D.

0030 Compara REG-A com o BYTE que está no endereço apontado pelo REG-HL.

INDICADORES DE ESTADO CY, Z

REG-A "Menor" que Operando : C,NZ REG-A "Igual" ao Operando : NC,Z REG-A "Maior" que Operando : NC,NZ

CFIR

CPIR = COMPARE / INCREMENT REGISTER = "COMPARE / INCREMENTE REGISTRADOR"

Esta Instrução ASSEMBLER é compilada em Instrução de Máquina do Z-80 que efetua as seguintes operações :

- Compara o conteúdo de REG-A com o BYTE apontado pelo

endereço contido em REG-HL. - Se a comparação resultar "Igual", passa para a instrução imediatamente seguinte à instrução CPIR (neste caso com o Indicador Z "Ligado").

- Subtrai 1 de REG-BC.

- Se o resultado da subtração for "Zero", passa para instrução seguinte (neste caso , com o Indicador "Desligado").

- Se o resultado da subtração for "Diferente de Zero", Soma 1 a REG-HL e repete todas as operações anteriores.

Esta instrução é utilizada para "Procurar" um determinado, BYTE a BYTE, a partir de um endereço, trecho de memória determinado. Todas as operações de busca são efetuadas com APENAS Instrução de Máquina, sob controle "Interno" do Z-80. LIMA

0010	LD	HL,#B000	(#21	#00 #BO)
0020	LD	BC,#0005	(#01	#05 #00)
0030	LD	A, #AA	(#3E	#AA)
0040	CPIR		(#ED	#B1)
0050	JP	Z, ENCONT	(#CA	#D5 #CD)
0060	JP	NADENCONT	(#C3	#55 #CA)

0010 Carrega #B000 em REG-HL.

0020 Carrega #0005 em REG-BC.

0030 Carrega #AA em REG-A.

0040 Compara REG-A com cada BYTE, a partir do endereço #8000 (REG-HL), até encontrar um cujo valor seja "Igual" a #AA (REG-A), ou até terem sido comparados 05 BYTES (REG-BC).

0050 Se um valor igual ao de REG-A (#AA) foi encontrado, desvia para a instrução ENCONT (Endereço #CDD5).

0060 Se um valor igual ao de REG-A não foi encontrado, desvia para a instrução NADENCONT (Endereco #CA55).

INDICADORES DE ESTADO CY, Z

Z - Valor procurado foi encontrado.

NZ - Valor procurado nao foi encontrado.

CY - Não é afetado.

As seguintes Instruções BASIC executariam função semelhante.

FORI=&HBOOOTO&HBOO4:A=PEEK(I):IFA<>&HAATHENNEXTI:ELSEGOTOENCONT

DEC/INC

DEC = DECREMENT = "DECREMENTE" INC = INCREMENT = "INCREMENTE"

Estas instruções ASSEMBLER são Compiladas em Instruções Z-80 que efetuam as operações de "Somar 1" ou de "Subtrair 1" registradores ou endereços indicados.

A Instrução BASIC X%=X%+1, por exemplo, executa função semelhante.

0010	DEC	A	(#3D)
0020	DEC	HL	(#2B)
0030	INC	(HL)	(#34)
0040	INC	SP	(#33)

0010 Decrementa 1 (Subtrai 1) de REG-A.

0020 Subtrai 1 de REG-HL.

(O Par de Registradores HL é tratado como se fosse "Número Único", com o que é possível trabalhar com valores entre #0000 e #FFFF.)

0030 Incrementa 1 (Soma 1) no BYTE apontado pelo endereço contido em REG-HL.

Se REG-HL contém #D000, por exemplo, o BYTE contido neste endereço terá seu valor acrescido de 1.

0040 Soma 1 ao Registrador SP (Apontador de Pilha - Stack Pointer).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z (Operando = Par de Registradores) (Instruções 0020/0040 do Exemplo)

Não são afetados.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z (Operando = Registrador Único ou Endereço de Memória) (Instruções 0010 e 0030 do Exemplo)

Resultado menor do que Zero : NZ Resultado igual a Zero Resultado maior do que Zero : NZ (O Indicador CY não é afetado)

DJNZ

DJNZ = DECREMENT/JUMP-RELATIVE/NZ (SUBTRAIA/DESVIE-RELATIVO/NZ)

Esta instrução ASSEMBLER corresponde a uma Instrução 2-80 que efetua os seguintes procedimentos :

- DECREMENTA (ou subtrai) de 1 o conteúdo do Registrador B. - Se o valor resultante em REG-B for "DIFERENTE DE ZERO" (NZ), o Z-80 "Desvia" para uma instrução de deslocamento RELATIVO em relação à instrução DJNZ. Este deslocamento é armazenado de forma semelhante às

instruções JR, de acordo com o "Número de BYTES" existentes entre a Instrução DJNZ e a Instrução para onde o desvio deve ser efetuado.

0010	LD	B,#05	(#06 #05)
0020	LD	A,#00	(#3E #00)
0030 A01:	ADD	A,B	(#80)
0040	DJNZ	A01	(#10 #FD)
0050	RET		(#C9)

0010 Carrega #05 em REG-B.

0020 Carrega #00 em REG-A.

0030 Soma REG-B em REG-A.

0040 SUBTRAI 1 de REG-B.
Se o resultado for "Diferente de Zero", DESVIA para A01.
(#FD representa um "Deslocamento Relativo" de Dois BYTES "Para Trás" em relação ao endereço onde #FD esta colocado).

Se o resultado for "Zero", passa para a Instrução seguinte (0050 RET).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

Não são afetados.

O seguinte programa BASIC executa função semelhante à do programa ASSEMBLER exemplificado :

10 B%=5:A%=0

20 A%=A%+B%

30 B%=B%-1: IF B%<>0 THEN GOTO 20

40 RETURN

EX

EX = EXCHANGE = "TROQUE"

Estas Instruções ASSEMBLER são convertidas para Instruções Z-80 cuja função é efetuar a "Troca de Conteúdo entre Registradores e Memória".

0010 EX DE, HL (#EB) 0020 EX (SP), HL (#E3)

0010 Efetua a troca de conteúdos entre os Registradores DE e

0020 Efetua a troca de conteúdos entre REG-HL e os dois BYTES apontados por REG-SP.

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

IN

IN = INPUT = "ENTRADA"

Estas Instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções Z-BO cuja função é "Carregar em um Registrador um BYTE obtido a partir de uma PORTA-DE-I/O".

Para os nossos propósitos não é necessário saber como esta instrução funciona "Internamente", sendo suficiente sabermos que ela serve para o Processador Z-80 se "Comunicar" com outros Processadores existentes no seu MSX.

Esta comunicação é feita por intermédio de "Ligações" apropriadas existentes no Z-80, chamadas de PORTAS-DE-I/O (I/O = INPUT/OUTPUT = ENTRADA/SAIDA).

O Z-80 pode se comunicar, por exemplo, com o Processador PPI (Programmable Peripheral Interface - Interface Programável de Periféricos) que, entre outras coisas, "Gerencia" o Teclado do MSX, e "Gerencia" os Bancos de Memória ROM/RAM.

Com o uso desta instrução podemos, por exemplo, descobrir qual a configuração atual destes Bancos de Memória.

Função semelhante é executada pela Instrução INP do BASIC.

0010	IN	A, (#A8)	(#DB	#AB)
0020	LD	C,#A8	(#OE	#A8)
0030	IN	B, (C)	(#ED	#40)

0010 Transfere para o REG-A o valor de um BYTE contido na Porta de 1/0 identificada como #AB (esta é a Porta do PPI).

0020 Carrega o valor #A8 em REG-C.

0030 Transfere para REG-B um BYTE da Porta #AB (equivalente à Instrução 0010).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

JP/JR

JP = JUMP = "PULE" ou "SALTE" JR = JUMP RELATIVE = "PULE RELATIVO"

estas instruções ASSEMBLER são Transformadas em Instruções de Máquina, que determinam ao Z-80 que um "Desvio" deve ser efetuado, ou seja, que a próxima Instrução a ser executada não é aquela imediatamente seguinte à atual, como seria seu procedimento normal, mas sim uma outra instrução cujo endereço é determinado pela Instrução JUMP.

Você pode comparar a função desta Instrução com a função da Instrução "GO TO" ("VÁ PARA") do BASIC.

É possível comandar ao Z-80 que efetue o Desvio desejado somente se uma certa condição for satisfeita por um dos Indicadores de Estado.

(#C3 #4C #3E) (#C3 #B4 #C7) #3E4C 0010 RT1: JP. 0020 JP RT2 JP (HL) (#F9) 0030 C,#3E4C (#DA #4C #3E) JP 0040 RT2: (#C2 #4C #3E) 0050 JP NZ,#3E4C (#18 #03) \$+5 0060 JR 0070 JR NC . \$-10 (#30 #F4)

- "Incondicionalmente" para o Endereco #3E4C. 0010 Desvia Portanto, a próxima instrução a ser processada pelo Z-80, após a Instrução RTI, é aquela que inicia no endereço #3E4C.
- "Incondicionalmente" 0020 Desvia Endereco para 0 correspondente à Instrução de Nome RT2. Observe que o "Código de Instrução" da linha 0020 (#C3) é igual ao da linha 0010, e que o campo de Endereço da instrução 0020 é obtido pelo compilador ASSEMBLER, sendo o endereco onde ele próprio colocou a instrução de nome RT2.
- 0030 Desvia "Incondicionalmente" para o Endereço apontado por REG-HL. Se REG-HL contém, por exemplo, #AE4F, a próxima instrução a ser executada pelo Z-80 será aquela que está armazenada neste endereco.
- 0040 Desvia para a instrução que inicia no endereco #3E4C, mas somente se o Indicador de Estado CY está "Ligado" (Condição C no primeiro "Operando" da Instrução). Esta técnica pode ser utilizada, por exemplo, efetuar o desvio somente se uma comparação anterior resultou "Negativa". Se CY está ' "Desligado" (NC), Z-80 0 continua 0 processamento na instrução imediatamente seguinte

instrucção JUMP.

0050 Desvia para a instrução que inicia no endereço #3E4C, mas somente se o Indicador de Estado Z está "Desligado" (Condição NZ no primeiro "Operando" da Instrução). Esta técnica pode ser utilizada, por exemplo, para desviar somente se uma comparação anterior resultou "Diferente de Zero". Se Z está "Ligado" (Z) o Z-80 continua o processamento na instrução imediatamente seguinte à instrução JUMP.

0060 Desvia "Incondicionalmente" para o "Endereço de Início da Instrução Atual + 5" (quinto BYTE após o início da

Instrução 0060).

O símbolo "\$" indica ao Compilador o "Endereço de inicio da Instrução atual". 0070 Desvia para o "Endereço de Início da Instrução Atual -

0070 Desvia para o "Endereco de Início da Instrução Atual -10", mas somente se o Indicador de Estado CY estiver

"Desligado".

Como você pode observar, as Instruções JR (JUMP RELATIVE) tem três diferenças principais em relação às Instruções JP (JUMP).

. As Instruções JR ocupam um número menor de posições de memória (dois BYTES, contra três BYTES para instruções JP). . Nas Instruções JR o endereço de Desvio não muda caso o

. Nas Instruções JR o endereço de Desvio não muda caso o programa seja "Trocado de Lugar" na memória (o "Deslocamento Relativo" permanece o mesmo).

No caso das Instrucões JP, o endereço é armazenado de forma "Explícita" e terá que ser modificado para o novo endereço

onde ficará a Instrução de destino "Realocada".

. As Instruções JR somente podem desviar para instruções que estejam numa "Distância" que possa ser representada em um único BYTE (-126 a +129).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

LD

LD = LOAD = "CARREGUE"

Estas Instruções ASSEMBLER são "Transformadas" em Instruções de Máquina (pelo programa Compilador) que indicam ao Z-80 para efetuar a "Movimentação" de conteúdos entre determinados "Endereços" de memória ROM/RAM e/ou entre as "Areas de Trabalho" do Z-80.
As Instruções BASIC "A%=3" e "X1%=Y2%", por exemplo, executam função semelhante.

```
A,#03
                               (#3E #03)
              LD
0010 A01:
0020
              LD
                    B,C
                               (#41)
                               (#7E)
0E00
              LD
                    A. (HL)
                               (#3A #00 #B0)
0040
              LD
                   A, (#B000)
                               (#3A #5F #BD)
              LD
                    A. (A01)
0050
                               (#21 #34 #12)
                   HL,#1234
0060
              LD
              LD
                   HL, (#1234) (#2A #34 #12)
0070
              LD
                               (#21 #5F #BD)
                    HL,A01
0080
                               (#2A #5F #BD)
              LD
0090
                    HL . (A01)
              LD
                    D. (HL)
                               (#72)
0100
              LD (IX+10),H (#DD #74 #0A)
0110
```

0010 Carrega a Constante #03 no REG-A.

0020 Carrega (ou Copia) o conteúdo do REG-C no REG-B.

0030 Carrega no REG-A o BYTE apontado pelo endereco contido no REG-HL (atenção para os Parêntesis que envolvem HL).

Por exemplo, se REG-HL contém #8000, e o BYTE existente no endereco #8000 da memória contém #FF, REG-A conterá #FF após a execução desta instrução.

0040 Carrega em REG-A o BYTE contido no endereco #8000. Se este BYTE contém #FF, REG-A passará a conter #FF.

(Observe a diferença entre a instrução 0010, sem parêntesis, que carrega uma "Constante" (Segundo Operando) em REG-A, e esta instrução, que contém parêntesis, a qual faz referência a "Outro Endereço" de Memória.)

A "Instrução de Máquina" neste caso ocupa três BYTES, sendo o primeiro o "Código da Função" a ser executada e os dois seguintes o "Endereço a Partir do Qual o BYTE deve ser Movido para o Registrador A".

0050 Carrega no REG-A o BYTE apontado pelo endereco correspondente ao "Nome de Instrução" (ou LABEL) "AO1". Supondo que a "Instrução" que tem este nome foi colocada no endereço #BD5F, REG-A conterá o BYTE que existe neste endereço após a execução desta instrução.

O COMPILADOR ASSEMBLER é quem coloca as instruções a partir de endereços determinados e, posteriormente, "Substitui" as referências a "Nomes de Instruções" pelos endereços correspondentes, produzindo então um programa em "Linguagem de Máquina do Z-80".

(Este processo se denomina "Compilação" do programa.)

0060 Carrega em REG-HL a "Constante" (Valor) #1234 (observe que na Linguagem Z-80 os BYTES que contém #12 e #34 - são armazenados de forma "Invertida" na memória).

0070 Carrega em REG-HL os BYTES contidos a partir do Endereço #1234 da memória. Observe que as funções (Resultados das Instruções) das linhas 0060 e 0070 são diferentes. Para representar esta diferença a "Linguagem ASSEMBLER" não usa Parêntesis na primeira e os usa na segunda, enquanto que a "Linguagem Z-80" usa "Códigos de Instrução" diferentes (#21 e #2A, respectivamente).

0080 Faz "a mesma coisa" que a instrução da linha 0060, exceto que o Compilador converte o nome AO1 pelo endereço da instrução correspondente (#8D5F), em tempo de Compilação (observe que os "Códigos de Instrução Z-80" são iguais para ambas as linhas).

0090 Faz "a mesma coisa" que a instrução da linha 0070, valendo as mesmas observações da linha 0080.

0100 Carrega no REG-D o BYTE existente no endereco apontado pelo REG-HL. Se REG-HL contém, por exemplo, #BD5F e, neste endereço, há um BYTE que contém #CA então REG-D conterá #CA após a execução desta instrução. Observe que esta Instrução Z-80 tem apenas um BYIE (#72)

não necessitando de "Parâmetros". 0110 Carrega o conteúdo de REG-H no Endereco apontado pelo REG-IX acrescido de 10 unidades. Se REG-IX contém #COOO e REG-H contém #4E, por exemplo,

após esta instrução o BYTE do endereço "#COOO + #CA = #COOA" conterá o valor #4E.

Observe que esta função utiliza dois BYTES para ser "Reconhecida" pelo Z-80 (#DD #74) e um BYTE onde é colocado o valor a ser somado/subtraido ao "Registrador IX" (Registrador de Índice).

Os Registradores IX e IY são empregados como "Indices" em

Instruções deste tipo.

INDICADORES DE ESTADO CY E Z

Não são Alterados.

LDIR

LDIR = LOAD / INCREMENT REGISTER = "CARREGUE / INCREMENTE REGISTRADOR"

Esta istrução é Compilada em Instrução de Máquina do Z-80 que efetua as seguintes operações :

- Transfere o conteúdo do BYTE apontado por REG-HL para o endereço apontado por REG-DE.

- Soma 1 em REG-HL e em REG-DE.

- Subtrai 1 de REG-BC.

- Se o resultado da subtração for "Diferente de Zero", repete todas as operações anteriores.

 Se o resultado da subtração for "Zero", passa para a instrução imediatamente seguinte à instrução LDIR.

(Ela é utilizada para movimentar "Blocos" de BYTES de um lugar para outro na memória, sob controle do Z-80, com APENAS UMA "Instrução de Máquina", pois o "Programa Z-80" executa "Internamente" todos os procedimentos e controles necessários).

0010 0020 0030	LD LD	HL,#B000 DE,#C000 BC,#00FF	(#11	#00 #B0) #00 #C0) #FF #00)
0040	LDIR		(#ED	#801

0010 Carrega o valor #B000 em REG-HL. 0020 Carrega o valor #C000 em REG-DE.

0030 Carrega o valor #00FF em REG-BC.

0040 "Copia" 255 BYTES (#FF), a partir do endereço #8000, para o endereço #C000.

INDICADORES DE ESTADO CY, Z

Não são afetados.

As seguintes Instruções BASIC executariam função semelhante :

HL=&HB000:DE=&HC000:FORBC=255TDOSTEP-1:A=PEEK(HL+255-BC): POKF(DE+255-BC).A:NEXTBC

OUT

OUT = OUTPUT = "SAÍDA"

Estas Instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções Z-80 cuja função é "Carregar em uma PORTA-DE-I/O o valor contido em um Registrador ou em um BYTE da memória". Esta é uma função "Inversa" àquela da Instrução IN e as observações lá efetuadas também são válidas para ela.

Função semelhante é executada pela Instrução OUT do BASIC.

0010	LD A,#FO DUT (#AB),A	(#3E #F0) (#D3 #A8)				
	#FO em REG-A. Valor #FO para a	PPI, via	Porta	de	1/0	"#AB".
0030 0040 0050	LD C,#A8 LD B,#FO OUT (C),B	(#OE #A8) (#O6 #FO) (#ED #41)				
0040 Carrega	#A8 em REG-C. #F0 em REG-B. Valor #F0 para a	PPI, via	porta	de	1/0	"#A8".

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

(Equivalente à Instrução 0010.)

PUSH/POP

PUSH = "EMPURRE" POP = "SOLTE"

Estas Instruções ASSEMBLER são "Compiladas" em Instruções de Máquina que determinam ao Z-80 a colocação ou retirada de "Pacotes" (DOIS BYTES) na PILHA DO SISTEMA.
A Área de Trabalho SP (STACK-POINTER - APONTADOR-DE-PILHA) é automaticamente atualizada a cada vez que um "Pacote" é colocado ou retirado da PILHA.

0010	PUSH	BC
0020	PUSH	AF
0030	POP	AF

0010 Armazena o conteúdo de REG-BC (dois BYTES) na PILHA DO SISTEMA (imediatamente após o último valor já armazenado).

0020 Armazena os conteúdos de REG-A e de REG-F na PILHA DO SISTEMA.
Portanto, podemos "Salvar" na PILHA os Indicadores de

Estado contidos em REG-F.

0030 Recupera o último valor armazenado na PILHA DO SISTEMA e o coloca em REG-AF. Observe que este valor pode ter sido lá colocado a partir de "Outro" Par de Registradores, o que pode ser utilizado para "Trocar" o conteúdo de pares de Registradores.

INDICADORES DE ESTADO (CY,Z)

Não são alterados.

RET

RET = RETURN = "RETORNE"

Estas instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções Z-80 que detereminam um "Desvio" para o endereço armazenado no "Topo" da PILHA DO SISTEMA (último valor aí armazenado).

A denominação de RETORNO para esta função se deve ao fato de que, na maioria das vezes, o endereço de desvio contido na PILHA foi aí colocado por uma instrução CALL, e a instrução RET efetua então o "Retorno ao Ponto de Chamada" (para a Instrução seguinte ao CALL).

Não há, porém, correspondência obrigatória entre uma instrução RET e uma instrução CALL (veja rotina DESVIO do BIT-BASIC, por

exemplo).

A função da Instrução RET do Z-80 é semelhante à função da Instrução RETURN do BASIC.

0010 B10: RET (#C9) 0020 RET NZ (#C0)

0010 RETORNA (Desvia) para o último endereco armazenado na PILHA DO SISTEMA.

0020 DESVIA para o último endereco armazenado na PILHA DO SISTEMA mas somente se o "Indicador de Estado 2" está "Desligado".

(Este indicador pode ter sido posicionado, por exemplo, por uma instrução de comparação anterior.)

REGISTRADORES DE ESTADO CY,Z

RST

RST = RESTART = "REINICIE"

Estas instruções ASSEMBLER são transformadas pelo Compilador em Instruções do Z-80, cuja função é semelhante à função das instruções CALL, efetuando também uma "Chamada" a um certo endereço de memória.

A diferença está em que elas ocupam apenas um BYTE em linguagem de máquina e cada uma corresponde diretamente a um endereço pré-determinado (não há operando de endereço).

0010 IO1: RST #10 (#D7) 0020 IO2: RST #18 (#DF)

0010 Efetua "Chamada" (CALL) ao endereço de memória #0010, "Salvando" na PILHA DO SISTEMA o endereço de Retorno (endereço da Instrução 102).

0020 Efetua "Chamada" (CALL) ao endereço de memória #0018, "Salvando" na PILHA DO SISTEMA o endereço de Retorno (instrução seguinte à instrução RST).

INDICADORES DE ESTADO CY, Z

SBC

SBC = SUBTRACT WITH CARRY = "SUBTRAIA COM TRANSPORTE"

Estas Instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções Z-80 que efetuam a operação de "Subtrair" de uma Area de Trabalho primeiramente um Valor fornecido e, em seguida, o valor do Indicador de Carry-Status (0 ou 1).

Estas instruções podem trabalhar com Pares de Registradores, comportando neste caso valores entre #0000 e #FFFF.

Os Indicadores de Estado são posicionados.

0010	SBC	A, (HL)	(#9E)
0020	SBC	A,H	(#9C)
0030	SBC	HL, DE	(#ED #52)

0010 Subtrai de REG-A o valor atual do Indicador CY (que pode ser 1 ou 0, Ligado ou Desligado), e também o valor do BYTE contido no endereço apontado por REG-HL.

0020 Subtrai de REG-A o valor atual de CY,e também o conteúdo de REG-H.

0030 Subtrai de REG-HL o valor atual de CY (1 ou 0) e também o valor de REG-DE.

INDICADORES DE ESTADO CY.Z

Resultado menor do que Zero : C,NZ Resultado igual a Zero : NC,Z Resultado maior do que Zero : NC,NZ

SCF

SCF= SET CARRY-FLAG =
"LIGUE INDICADOR-DE-TRANSPORTE"

Esta Instrução ASSEMBLER é transformada pelo Programa Compilador em uma Instrução Z-80 cuja função é "Ligar o Indicador de Estado CY" (CARRY-FLAG -INDICADOR-DE-TRANSPORTE).

0010 B20: SCF (#37)

0010 "Liga" o Idicador CY (posiciona o BIT-0 de REG-F com o valor 1).

INDICADORES DE ESTADO CY,Z

CY = C (Ligado) (O Indicador Z não é afetado.)

SUB

SUB = SUBTRACT = "SUBTRAIA"

Estas instruções ASSEMBLER são transformadas em Instruções de Máquina que solicitam ao Z-80 a "Subtração de um valor do REG-A"

Os Indicadores de Estado são posicionados para refletir as condições do resultado.

0010	SUB	#DA	(#D6 #DA)
0050	SUB	E	(#93)
0030	SUB	(HL)	(#96)

0010 Subtrai de REG-A o valor #DA.

0020 Subtrai de REG-A o valor contido em REG-E.

0030 Subtrai de REG-A o valor contido no BYTE apontado por REG-HL.

INDICADORES DE ESTADO CY, Z

Resultado menor do que Zero : C,NZ Resultado igual a Zero : NC,Z Resultado maior do que Zero : NC,NZ

DEMAIS INSTRUÇÕES

As demais Instruções ASSEMBLER/Z-80 são parecidas com as ja descritas, ou fogem aos nossos objetivos. Descreveremos as suas funções de maneira suscinta.

ADC Soma em REG-A ou em REG-HL o valor atual do Indicador CY, mais um segundo Valor fornecido. O funcionamento é semelhante ao da instrução SBC.

Exemplos:

0010 ADC A,D (#8A) 0020 ADC HL,DE (#ED #5A)

ESTA Instrução "Testa" o valor de um BIT escolhido, de um registrador determinado ou da memória, verificando se o seu conteúdo é "O" ou "1".
Os Indicadores de Estado são posiconados para refletir os

resultados do teste.

Exemplos:

0010 BIT 3,D (#CB #5A) 0020 BIT 0,(HL) (#CB #46)

CPD Esta Instrução é semelhante à Instrução CPDR, exceto que REG-BC não é "Testado".

CPDR Esta Instrução funciona de forma semelhante à instrução CPIR, exceto que REG-HL e REG-DE são "Subtraidos de 1" ao invéz de serem "Acrescidos de 1".

Esta Instrução funciona de forma semelhante à Instrução CPIR, exceto que REG-BC não é "Testado".

Esta Instrução "Complementa" o Valor do Acumulador (REG-A), ou seja, os BITS que contiverem "O" passarão a conter "1" e vice-versa.

Exemplo:

0010 CPL (#2F)

DAA Esta Instrução "Converte" o conteúdo de REG-A para o formato "Decimal Codificado em Binário".

DI Esta Instrução "Bloqueia Interrupções", ou seja, não permite que a tarefa do Z-80 seja interrompida por outros dispositivos.

FI

Esta Instrução "Permite Interrupções", ou seja, passa a ser possível interromper a sequência normal de atividades do 2-80 para atender a dispositivos externos.

EXX

"Troca" o conteúdo dos Registradores HL, DE e BC com outras Áreas de Trabalho denominadas H'L', D'E' e B'C' que servem exclusivamente para "Salvar Temporariamente" os conteúdos destes Registradores.

HALT

Esta Instrução "Interrompe" a execução do programa corrente.

IM

Estas Instruções determinam o "Modo de Interrupção" que passa a estar ativo a partir deste momento.

IND

Esta Instrução executa um Input (Entrada) a partir de uma Porta de I/O para a memória, Decrementa Contador e Decrementa Endereço.

INDR

Semelhante a IND, repetida até que REG-B = 0.

INI

Semelhante a IND, exceto que Incrementa Endereço.

INIR

Semelhante a INI, repetida até que REG-B = 0.

LDD

Esta Instruão funciona de forma semelhante à Instrução LDDR, exceto que o conteúdo de REG-BC não é "Testado".

LDDR

Esta Instrução funciona de forma semelhante à Instrução LDIR, com a diferença que REG-HL e REG-DE são "Subtraídos de 1" ao invéz de serem "Acrescidos de 1".

LDI

Esta Instrução funciona de forma semelhante à Instrução LDIR, exceto que o conteúdo de REG-BC não é "Testado".

NEG

Esta Istrução Complementa o valor de REG-A. Semelhante à Instrução CPL, exceto que posiciona os Indicadores de Estado.

MOP

Este código é interpretado pelo Z-80 como "Ausência de Instrução" (NOP = NO OPERATION - Sem Operação), e passa para o BYTE seguinte do programa.

OUTD

Esta instrução executa um Output (Saida) para uma porta de I/O, a partir de um endereço especificado, decrementa Contador e decrementa Endereco.

OTDR

Semelhante a OUTD, repetida até que REG-B = 0.

RES

Esta instrução "Desliga" o valor de um BIT escolhido, pertencente a um registrador determinado ou à memória, tornando-o "0".

Exemplos :

RES 3,D (#CB #9A) 0010 RES 0, (HL) (#CB #8E) 0050

RL/RR

(RL/RLA/RLC/RLCA/RLD) (RR/RRA/RRC/RRCA/RRD)

Todas estas Instruções servem para "Girar" (ROTATE) o conteúdo de um Registrador ou de um BYTE da memória, isto é, "Deslocar" todos os seus BITS para a Esquerda (LEFT) ou para a Direita (RIGHT), de forma "Circular", com o "Primeiro BIT" sendo substituído pelo "Último BIT" (que "sai fora") ou pelo BIT Cy.

SET

Esta Instrução faz a operação "Inversa" à da Instrução RES, ou seja, "Liga" o valor de um BIT escolhido, pertencente a um registrador determinado ou à memória, tornando-o "1".

SL/SR

(SLA/SRA/SRL)

Estas Instruções servem para "Deslocar (SHIFT) para a Direita (RIGHT) ou para a Esquerda (LEFT), os BITS de um Registrador ou de um BYTE da memória, inserindo ou não o BIT CY na operação.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

Existem algumas "Instruções" ASSEMBLER que servem somente para "Passar Informações ao Próprio Compilador", não sendo convertidas em Instruções de Máquina para o Z-80. (Estas instruções podem variar de compilador para compilador.)

ORG #7000

Indica ao Compilador para que as Instruções seguintes convertidas para Linguagem Z-80 sejam colocadas a partir do endereço de memória #7000.

DEFB #3E, #FC, #00

Indica ao Compilador para que os próximos três BYTES do programa compilado contenham os valores #3E, #FC e #00.

DEFS 20

Indica ao Compilador para "Zerar" os próximos 20 BYTES do programa. (Esta instrução é utilizada pelo BIT-BASIC para deixar BYTES Livres no programa.)

DEFM "Programa X"

Indica ao Compilador para colocar a constante "Programa X" nos próximos BYTES compilados.

Indica ao Compilador para tratar os caracteres seguintes como "Comentário", sem gerar qualquer "Código Objeto".

#F

Indica ao Compilador para "Saltar de Página" quando estiver listando o programa compilado. CAPÍTULO IV

A seguir descreveremos as principais "Areas de Trabalho" do

BIOS e do BASIC.

01 - VARIAVEIS BIOS/BASIC

Você poderá utilizar o seu conhecimento de ASSEMBLER Z-80 para analisar ou mesmo modificar o conteúdo destes campos, ou implementar novas funções no BIT-BASIC. É mostrado o endereço da Área de Trabalho na memória RAM, o seu nome e o seu tamanho (número de BYTES). USRTAB (20) - BYTES utilizados para salvar os endereços #F39A correspondentes aos comandos DEFUSRO=&HXXXX a DEFUSR9=&HYYYY (dois BYTES para cada um) - Número de BYTES da linha BASIC, no modo #F3AE LINL40 (1) SCREENO Idem, modo SCREENI #F3AF LINL32 (1) - Idem, no modo "Atual" *F3BO LINLEN (1) - Número de linhas da Tela utilizadas p/BASIC #F3B1 CRTCNT (1) #F3B3 A #F3DA (80)- Endereços de início das "Tabelas" para o VDP (dois BYTES para cada endereco) - Indicador de "Clic" do Teclado (#00 ou #FF) #F3DB CLIKSW (1) - Posição "Y" do CURSOR (Vertical-Linha) #F3DC CSRY (1) - Posição "X" do CURSOR (Horizontal-Coluna) #F3DD CSRX (1) - Chave de "Mostra/Não Mostra" constantes #F3DE CNSDFG (1) correspondentes às Teclas de Função. - Indicador "Botões de Tiro" do Joy-Stick #F3E8 TRGFLG (1) - Cor dos caracteres na Tela #F3E9 FORCLR (1) - Cor de "Fundo" da Tela #F3EA BAKCLR (1) - Cor da "Borda" da Tela - Endereço "ATÉ" dos caracteres no KEY-BUFFER - Endereço "DE" dos caracteres no KEY-BUFFER #F3EB BDRCLR (1) #F3F8 PUTPNT (2) #F3FA GETPNT (2) - "Número do Erro" encontrado pelo BIOS/BASIC #F414 ERRFLG (1) (variável ERR do BASIC) "CRUNCH BUFFER" "AREA DE TRABALHO PARA #F41F KBUF (318) -TRITURAÇÃO" - Area para Montar/Desmontar os comandos processados "BUFFER BASIC" - Area de Trabalho onde #F55E BUF (258) -Linha digitada pelo usuário é colocada pela rotina PINLIN, antes de ser processada pelo BASIC - Posição "Mais Alta" da Memória #F672 MEMSIZ (2) - Endereço de inicio da PILHA DO SISTEMA #F674 STKTOP (2) - Endereço de início do "TEXTO BASIC" (início #F676 TXTTAB (2) do Programa BASIC) Indica se o modo AUTO do BASIC está ou não #F6AA AUTFLG (1) Ativo" (#00 ou #FF) - Número da Linha Inserida pelo AUTO #F6AB AUTLIN (2) - Incremento do comando AUTO #F6AD AUTINC (2) Erro - Número da Linha onde ocorreu #F6B3 ERRLIN (2) (Variável ERL do BASIC) - Número da Linha para executar em caso de #F6B9 ONELIN (2)

Erro (atualizado por ONERRORGOTO do BASIC)

- #F6C2 VARTAB (2) - Endereco de início da Area de Variáveis Simples do BASIC
- #F&C4 ARYTAB (2) - Endereço de início da Tábela de Array
- #F6C6 STREND (2) - Fim da memória em uso pelo BASIC #F6C8 DATPTR (2) - "Pointer" (Apontador) para o DADO (DATA) seguinte a ser lido por um comando READ
- (atualizado por um comando RESTORE) #F7C4 TRCFLG (1) - Atualizada pelo comando TRON (Trace)
- #F87F FNKSTR (160)- Dez áreas de 16 BYTES cada uma são guardadas as constantes das Teclas de Função (PFKEYS)
- #FBFO KEYBUF (40) Area de Trabalho (BUFFER) do Teclado
- #FC48 BOTTOM (2) Inicio da RAM utilizada pelo BASIC (#8001)
- Final da RAM disponível para o BASIC #FC4A HIMEM (2)
- #FCA8 INSFLG (1) Indicador de modo INS "Ligado/Desligado"
- Chave para mostrar ou não o CURSOR Estilo do CURSOR #FCA9 CSRSW (1)
- #FCAA CSTYLE (1)

no BIT-BASIC.

DE ENTRADA BIOS/BASIC OZ - PONTOS

A seguir mostraremos os endereços de início (Pontos de Entrada) para diversas rotinas do BIOS/BASIC, a função de cada uma, as condições de entrada (ENT), as condições de saida (SAI) e as áreas de trabalho por elas utilizadas/modificadas (MOD). Algumas destas rotinas são utilizadas pelo BIT-BASIC (e detalhadas durante a descrição deste programa). Você poderá utilizar estas rotinas em programas ASSEMBLER ou para incluir novas funções

Verifica RAM e posiciona SLOTS (Inicialização) #0004 CETABL Endereço da Tabela do Gerador de Caracteres _____ #0006 VDP.DR -----Endereço Registrador VDP (Leitura) _____ #0007 VDP.DW ----Endereço Registrador VDP (Gravação) #0008 SYNCHR ----Verifica se Caráter do comando é válido - Se sim, desvia para CHRGTR, se não, Erro de Sintaxe FNT - H_=Endereco do caráter SAI - A =Código do caráter

CY=1 se caráter numérico Z =1 se fim do comando ----- #000E RDSLT -----Seleciona SLOT (Banco Memoria ROM/RAM), 18 BYTE FNT - A =Seleciona SLOT (FxxxSSPP)

H_=Endereco próximo caráter

F = 1 significa que SS foi especificado SS = Número SLOT secundário

PP = Número SLUT primário

HL=Endereço de membria a ser lido SAI - A =Conteúdo do endereço de meméria lido

MOD - AF.BC, DE (Interrupções Desabilitadas) ----- #0010 CHRGTR -----

Lê próximo caráter do TEXTO BASIC ENT - HL=Endereco caráter a ser lido SAI - A =Caráter lido

HL=Endereco próximo caráter CY=1 se o caráter é numérico 2 =1 se fim do Texto (#00) ---- #0014 WRSLT --

Seleciona SLOT (Banco de Memória) e grava BYTE ENT - A =Seleciona SLOT (FxxxSSPP)

F = 1 significa que SS foi especificado SS = Número SLOT secundário PP = Numero SLOT primário

H_=Endereco de membria a ser gravado E =8YTE a ser gravado

MOD - AF.BC.DE (Interrupções Desabilitadas)

Saida de um BYTE para o "Dispositivo Corrente" ENT - A =BYTE a ser remetido p/saida PTIFIL (WFB64) PTRFL6 (#F416)

------ #001C CALSLT --Chamada (CALL) entre SLOTS

ENT - IY=Seleciona SLOT (FxxxSSPP) F=1 significa que SS foi especificado

SS = Número SLOT secundário PP = Número SLOT primário IX=Endereço a ser chamado

SAI - Indeterminado

MOD - Indeterminado (Interrupções Desabilitadas) ----- #0020 DCDMPR -

Compara REG-HL com REG-DE ENT - H.=Qualquer conteúdo DE=Qualquer conteúdo

SAI - C,NZ - DE>HL NC,Z - DE=HL NC.NZ - DEKHL

- #0024 ENASLT -

Habilita (Ativa) SLOT ENT - A =Seleciona SLOT (FxxxSSPP)

F=1 significa que SS foi especificado SS = Numero SLOT secundário

PP = Número SLOT primário HL=Endereco de membria

MOD - Todos Registradores (Interrupções Desabilitadas) --- #0028 BETYPR ----

Fornece o tipo de FAC

ENT - FAC SAI - Indicadores "Registrador F"

-- #002B VERMSX ----

Cinco BYTES onde està armazenado o "Número de Versão" do MSX (primeira versão contém Zeros). #0030 CALLF -

Efetua chamada (CALL) entre SLOT'S ENT - Instrução ASSEMBLER = #F7 #SS #EE #EE

#F7 = RST #30 (CALL #0030) #SS = Número do SLOT

#EFFE = Endereco a ser chamado

SAI - Indeterminado MOD - Indeterminado

------ #0038 KEYINT -----Executa procedimentos de Interrupção de Hardware

ROTINAS SEGUINTES SÃO UTILIZADAS PARA INICIALIZAÇÃO DE 1/0

Executa inicialização dos dispositivos

- Todos -- #003E INIFNK ---

Inicializa conteúdo Teclas de Função (PFKEYS) - Todos

	BAAAA CHARA E.
The second secon	#0062 CH6CUR
AS ROTINAS SEBUINTES SÃO UTILIZADAS PARA ACESSAR O	Muda cores da Tela
VDP (VÍDEO DISPLAY PROCESSOR - PROCESSADOR DE TELA)	ENT - FUROLR=Cor dos caracteres na Tela (#F3E9)
#0041 DISSUR	BAKOLR=Cor de Fundo da Tela (MF3EA)
Desabilita Tela (não mostra imagem)	BORCLR=Cor da Borda da Tela (#F3EB)
MOD - AF-BC	
	MOD - Todos
#0044 BNASCR	#0066 NHI
Habilita Tela (mostra imagem)	Procedimentos de "Interrupção não Mascarável"
MOD - AF, BC #0047 WRTVDP	
#0047 WRTVDP	Inicializa todos os SPRITES (Padrão Zeros,
Grava um BYTE num Registrador do VDP	nomes, cor das letras, posição vertical 209)
ENT - C =Número do Registrador	
B =Vado a ser gravado	MOD - Todos
MOD - AF,BC	
#004A RDVRM	PARA AS ENTRADAS SEGUINTES VALEY AS CONVENÇÕES
â um BYTE da VRAM	TXT = Modo TEXTO (SCREENO - 40X24)
	T32 = Modo TEXTO (SDREEN1 - 32X24)
NT - HL=Enderepo da VRAM a ser obtido	
SAI - A =BYTE da VRAM	GRP = Modo ALTA RESULUÇÃO (SCREEN2)
10D - AF	MLT = Modo MULTICOR (SCREENG)
#004D WRTVRM	NAM = Tabela de Nomes (Caracteres)
Grava um BYTE na VRAM	CSP = Tabela de Padrões
	COL = Tabela de Cores
NT - H.=Endereço da VRAM	
A =BYTE a ser gravado	ATR = Tabela de Atributos de SPRITES
MOD - AF	PAT = Tabela de Padrões de SPRITES
#0050 SETRD	#006C INITXT
Posiciona VDP para Leitura	Inicializa Tela para modo TEXTO (SCREENO)
ENT - HL	ENT - TXTNAM (#F383),TXTCSP (#F387)
MOD - AF	
#0053 SETWRT	MOD - Todos
	#006F INIT32
Posiciona VDP para Gravação	Inicializa Tela para modo TEXTO (SCREENI)
ENT - HL	ENT - T32NAM (#F3BD), T32CGP (#F3C1),
10D - AF	T32COL (MF38F), T32ATR (MF3C3), T32PAT (MF3C5)
#0056 FILVR#	MOD - Todos
Preenche um trecho da VRAM com um BYTE	#0072 INIGNP
determinado	Inicializa Tela para modo ALTA RESOLUÇÃO (SCREEN2)
NT - HL=Endereço inicial	ENT - GRPNAM (#F3C7), GRPCGP (#F3CB),
9C=Tamanho da área a ser preenchida	GRPCOL (#F3C9), GRPATR (#F3CD), GRTPAT (#F3CF)
A =BYTE a ser movido	MOD - Todos
	#0075 INIMLT
OD - Todos	
#0059 LDIR#V	Inicializa Tela para modo MULTICOR (SCREENS)
lopia um bloco da memória VRAM para memória RAM	ENT - MLTNAM (#F3D1), MLTCGP (#F3D5),
NT - HL=Endereço inicial VRAM	MLTCOL (MF303), MLTATR (MF307), MLTPAT (MF309)
DE=Endereco inicial RAM	MOD - Todos
BC=Tamanho do Bloco a ser copiado	#0078 SETTXT
OD - Todos	Posiciona VDP para mode TEXTO (SCREENO)
#005C LDIRVM	ENT - TXTNAM, TXTCSP
opia um bloco da RAM para a VRAM	MOD - Todos
NT - HL=Endereço inicial RAM	#007B SETT32
DE=Endereco inicial VRAM	
	Posiciona VDP para modo TEXTO (SCREENI)
BC=Tamanho do Bioco a ser copiado	ENT - T32NAM, T32CGP, T32CDL, T32ATR, T32PAT
OD - Todos	MOD ~ Todos
#005F CH6MCD	#007E SETGRF
osiciona o modo de operação do VDP	
NT - Conteúdo Área de Trabalho SERMOD (#FCAF)	Posiciona VDP para modo ALTA RESOLUÇÃO (SCREENZ)
IOD - Todos	ENT - GRENAM, GRECGE, GRECOL, GREATR, GREEAT
	MOD - Todos

#0081 SETMLT	#0005 PTRIT
PART SETTE (PROCESS)	
Posiciona VDP para modo MULTICOR (SCREDA)	Envia un carater para a Impressora
ONT - MLTNAM, MLTCGP, MLTCOL, MLTATR, MLTPAT	ENT - A =Caráter a ser enviado
100 - Todos	CY=1 (C) se não houve sucesso
NOOBA CALPAT	MOD - F
ornece endereço da Tabela de Padrões de SPRITE	#00A8 LPTSTT
	Verifica estado da Impressora
NT - A = Identificação (Numero) do Strile	SAI - A=#FF e Z=0 (NZ) se a Impressora "Pronta"
AI - NL=Endereço da Tabela de Padrões	SRI - H-MIT & Z-O (MZ) SE & IMPLESSOR & ITORIA
OD - AF, DE, HL	A=#00 e Z=1 (Z) se Impressora NAO "Pronta"
#0087 CALATR	MOD - AF
ornace enderepo Tabela de Atributes de SPRITE	#00AB CNVC-R
- A =Identificação (Número) do SPRITE	Verifica BYTE controle gráfico e converte código
SAI - H.=Endereço da Tabela de Atributos	FNT - A =Carater
	211
MOD - AF, DE, HL	
#008A 6SPSIZ	C,Z=Código gráfico convertido
Fornece Tamanho atual dos SPRITES	C.NZ=Código não convertido
PNT - Nada	MOD - AF
SAI - A =Tamanho dos SPRITES (Número de RYTES)	#OOAE PINLIN
CY=1 Se SPRITES 16+16	Obtém linha digitada via Teclado, até o
APP	acionamento da Tecla RETURN ou CONTROL+STOP.
MOD - AF	actonamento da tecta neturn de cuntroctato
BOORD GRPPRT	Coloca linha digitada no BUFFER (#F55E).
Coloca carater na lela oralica	SAI - HL=Endereço do BUFFER menos 1 (#F550)
ENT - A =Carater a ser apresentado	CY=1 (C) CONTROL-STOP pressionadas MOD - Todos #0001 INLIN
#0090 GICINI Inicializa PS6 para PLAY MOD - Todos #0093 NRTPS6 Envia um dado para um Registrador do PS6 ENT - A =Número do Registrador E =Dado a ser enviado #0096 RDPS6 Lê dado de um Registrador do PS6 ENT - A =Número do Registrador SAI - A =Dado lido do PS6 #0099 STRTMS	Coloca "?" na Tela e desvia para INLIN #0087 BREAKX Verifica se as teclas CONTROL+STOP estão pressionadas SAI - CY=1 (C) se CONTROL+STOP estão pressionada MOD - AF #008A ISONTC Verifica teclas SHIFT-STOP #008D CXCNTC - Idem ISONTC, usada pelo BASIC #00CO BEEP Emite um som de "Alarme" (BIP)
#0099 STRTMS	MGD - Todos
Executa atividade "de fundo" para o PLAY	#00 1000s
MOD - Todos	"limpa" a Tela
I TOWNS TOWNS	MOD - AF. RC. DE
AS ENTRADAS SEGUINTES SÃO UTILIZADAS PARA ACESSAR	MOD - AF, BC, DE #00C6 POSIT
NO FULL HIND DEPOTATIONS OF MINES AND MINESONAL	a popp and a real firm and hide de Tale
O TECLADO, TELA E IMPRESSORA	Coloca o CURSOR em uma posição escolhida da Tela
#009C DISNS	ENT - H =Columa (Horizontal)
Verifica o BUFFER do Teclado	L =Linha (Vertical)
SAI - Z = 1 (Z) Se há algum caráter no BUFFER	MOD - AF
The second secon	#00C9 FMKSB
	Mostra o conteúdo da Teclas de Função na Tela
Aguarda até que um caráter seja digitado	(PEXEVG), as indicador "Ligado" (FNK) List HOLE)
fornecendo o seu código.	
SAI - A =Código do caráter digitado no teclado	"Apaga" Teclas de Função (PFKEYS)
	MID - Todos
The state of the s	HOUSE DESCRIPT
	Total A Francis on Talla (DEVEVE)
Envia um caráter para a Tela	
ENT - A =Carater a ser apresentado na Tela	MBD - Todos
MOD - AF 1000A2 CMPUT	MOD - Todos WOOCF DSPFNK Mostra Teclas de Função na Tela (PFKEYS) MOD - Todos

Força a Tela para p modo TEXTO	AS ENTRADAS SEGUINTES SÃO PARA TRATAMENTO DE FILAS
MOD - Todos	#00F6 LFT9
AS ENTRADAS SEBUINTES SÃO UTILIZADAS PARA	Retorna quantos BYTES existem na fila
ACESSAR OS PERIFÉRICOS DE JOGOS #00D5 GTSTCK	Coloca um BYTE na fila
Devolve o Estado corrente do JOY-STICK ENT - A =Identificação do JOY-STICK SAI - A =Direção atual do JOY-STICK	AS ENTRADAS SEGUINTES SÃO UTILIZADAS FELAS ROTINAS DE TRATAMENTO DE TELA GRÁFICA (GENGRP E ADVGRP)
MOD - Todos #00D8 GTTRIG	Move um PIXEL para a direita
Devolve o estado corrente do "Botão de Tiro" ENT — A ≃Identificação do Botão de Tiro	Move um PIXEL para a esquerda
SAI - A =#00 indica botão "Não pressionado" A =#FF indica botão "Pressionado"	Move um PIXEL para cina
MOD - AF #OODB GTPAD	Move the PIYEL para cina
Devolve o Estado corrente do PADDLE ENT - A =Identificação do PADDLE	#0108 DOWNC
SAI - A =Estado atual do PADDLE	Move um PIXEL para baixo
MOD - Todos #00DE GTPDL	Move um PIXEL para baixo
Devolve o valor corrente do PADDLE ENT — A =Identificação PADDLE	Coordenadas das Escalas X e Y
SAI - A =Valor atual do PADDLE MOD - Todos	Mapeia coordenadas X/Y para o endereço físico
AS ENTRADAS SEGUINTES SÃO UTILIZADAS PARA ACESSAR D GRAVADOR #00E1 TAPIDN	A =Padrão de Máscara
Liga motor do gravador e 18 "Cabeçalho" da fita SAI - CY=1 (C) se não houve sucesso MOD - Todos	Armazena enderepo físico e padrão de máscara ENT - HL=Enderepo físico A =Padrão de Máscara
#00E4 TAPIN LE um BYTE da fita	A =Padrão de Máscara
SAI — A =BYTE lido	Posiciona o BYTE de atributo
CY=1 (C) leitura interrompida MOD - Todos #00E7 TAPIOF	1 2 aboth to de DIVEL
ENCERTA TELLUTA DA TITA	Seta PIXEL corrente com atributo fornecido #0123 NSETCX
Liga motor do gravador e grava "Cabecalho"	Posiciona PIXELS horizontalmente
ENT - A =0 Se cabecalho "Curto" desejado	Retorna "Razão de Aspecto"
ACVO Se cabeçalho "Longo" desejado SAI ~ CY=1 (C) se gravação interrompida	SAI - DE, HL
MOD - Todos #00ED TAPOUT	Inicialização para PAINT
Grava wa BYTE na fita ENT — A ≈BYTE a ser gravado	Pesquisa PIXELS para a direita
SAI - CY=1 (C) se gravação interrompida	#012F SCAL
MOD - Todos #00F0 TAPODF	Pesquisa PIXELS para a esquerda
Encerra a gravação da fita #00F3 STMOTR	AS ENTRADAS SEGUINTES EXECUTAM FUNÇÕES DE USO GERAL
lga/Desliga o motor do gravador ENT — A =#00 Para desligar o motor A ≈#01 Para ligar o motor A =#255 Para inverter o estado do motor	Muda estado da lâmpada CAPS-LOCK (Liga/Desliga) ENT - A =#00 Para apagar a lâmpada AC>#00 Para acender a lâmpada MOD - AF

	-
uda o estado de BIT de som	
NT - A =#00 Para desligar o BIT de som AX>#00 Para ligar o BIT de som	
D - AF	
#0138 RSLRE6	_
etorna BYTE corrente enviado ao SLDT primário	
I - A =BYTE lido	
	-
ava BYTE no registrador do SLOT primário	
IT - A =BYTE a ser gravado	
#013E ROVOP	-
registrador de Estado do VDP	
AI — A≂Conteúdo do Registrador	
DD - AF	
etorna estado uma "Fila" da Matriz do Teclado	
atorna estado uma inila da matriz du lectado NT - A =Número da Linha	
AI — A =BITS "O" correspondem Teclas acionadas	
OD - AF	
#0144 PHYDIO	_
perações para dispositivos de armazenamento	
#0147 FDRMAT	-
micialização dispositivos de armazenamento	
#014A ISFLID	-
erifica se está sendo executada operação de I/O	
OD - AF #014D OUTDLP	
nvia um caràter para a Impressora	
NT - A =8YTE a ser enviado	
₩DD - F	
OTAS - Esta rotina difere de LPTOUT (#00A5)	10
eguinte	
1-TAB's são convertidos em espaços	
2-HIRAGANA e Simbolos Gráficos são convertidos	
quando a impressora não é MSX	
3-Ouando a impressão é interrompida.	100
apresentada a mensagem de "ERRO DE 1/0"	
#0150 SETVEP	-
Rotina para execução de música "de Fundo"	
#0153 GETYC2	
Rotina para execução de música "de Fundo"	
"Limpa" BUFFER do Teclado MDD - HL	
#0159 CALBAS	_
Executa Inter-SLOT CALL's internamente ao BASIC	
FNT - IY=Endereco	
GAT - Indeterminado	
Man - Indeterminado	

03 - GANCHOS BIOS/BASIC

No Ítem I-02 você tem uma descrição do funcionamento e utilidade dos GANCHOS do MSX.

Neste Apêndice relacionamos os endereços dos GANCHOS chamados pelas diversas rotinas do BIOS/BASIC.

O programa BIT-BASIC utiliza alguns destes GANCHOS para "Interceptar" e introduzir modificações funcionais nas rotinas corresondentes.

Você também pode montar programas ASSEMBLER (ou mesmo programas

BASIC) para utilizar estes GANCHOS.

Cada GANCHO ocupa CINCO BYTES e serão mostrados o seu Endereço Inicial, o nome da rotina do BIOS/BASIC que efetua desvio para este endereço e o endereço da Instrução CALL que faz este desvio (entre parêntesis). Várias destas rotinas estão descritas no apêndice O2 (Pontos de Entrada BIOS/BASIC).

```
#FD9A KEYI
            (#00C4) Tratamento de Interrupções
            (#OC53) Tratamento de Interrupcões
#FD9F TIMI
#FDA4 CHPU
            (#OBCO) CHPUT (Envia um caráter para a Tela)
#FDA9 DSPC
            (#09E6) DSPCSR (Mostra o CURSOR)
#FDAE ERAC
            (#OA33) ERACSR (Apaga o CURSOR)
#FDB3 DSPF
            (#OB2B) DSPFNK (Mostra PFKEYS)
#FDB8 ERAF
            (#OB15) ERAFNK (Apaga PFKEYS)
#FDBD TOTE
            (#0842) TOTEXT (Força Tela para modo TEXTO)
#FDC2 CHGE
            (#10CE) CHGET
                            (Input caráter)
#FDC7 INIP
            (#071E) INIPAT (Inicializa Padrão Caracteres VRAM)
#FDCC KEYC
            (#1025) KEYCOD (Codificador do Teclado)
#FDD1 KEYA
            (#OF10) KEYEASY (Tecla Fácil)
#FDD6 NMI
            (#1398) NMI
                             (Interrupção Não Mascarável)
#FDDB PINL
            (#23BF) PINLIN (Obtém linha digitada)
            (#23CC) QINLIN ("Interrogação" mais PINLIN)
#FDEO QINL
#FDE5 INLI
            (#23D5) INLIN
                            (PINLIN mais AUTO)
#FDEA ONGO
            (#7810) ONGOTP (ON GO TO)
#FDEF DSKO
            (#7C16) DSKO$
                            (Gravação Bloco em Diskette)
#FDF4 SETS
            (#7C1B) SETS
                            (Posiciona Atributos Diskette)
#FDF9 NAME
            (#7C20) NAME
                            (Rotina RENAME para Diskette)
#FDFE KILL
            (#7C25) KILL
                            (Rotina "Apaga Arquivo" Diskette)
#FE03 IPL
            (#7C2A) IPL
                            (Carrega Progr. Inicial p/Diskette)
#FEO8 COPY
            (#7C2F) COPY
                            (Copia arquivos Diskette)
#FEOD CMD
            (#7C34) CMD
                            (Rotina COMMAND p/Diskette)
#FE12 DSKF
            (#7C39) DSKF
                            (Rotina Disco Livre p/Diskette)
#FE17 DSKI
            (#7C3E) DSKI$
                            (Lê Bloco Diskette)
#FE1C ATTR
            (#7C43)
                    ATTR$
                            (Rotina de Atributos p/Diskette)
#FE21 LSET
            (#7C48) LSET
                            (Posiciona Esquerda - Diskette)
#FE26 RSET
                            (Posiciona Direita - Diskette)
            (#7C4D)
                    RSET
#FE2B FIEL
            (#7052) FIELD
                            (Rotina CAMPO p/Diskette)
#FE30 MKI$
            (#7C57) MKI$
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
#FE35 MKS$
            (#7C5C) MKS$
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
#FE3A MKD$
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
            (#7C61) MKD$
#FE3F CVI
            (#7C66) CVI
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
#FE44 CVS
            (#7C6B) CVS
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
#FE49 CVD
            (#7C70) CVD
                            (Conversão caracteres p/Diskette)
```

```
(#6A93) GETPTR (Apontador Arguivo p/Diskette)
#FE4E GETP
                      SETFIL (Posiciona Apontador Arguivo)
              (#6AB3)
#FE53 SETF
                              (Clausula NO FOR p/Diskette)
              (#6AF6) NOFOR
#FE58 NOFO
              (#6BOF) NULOPN (OPEN NULL p/Arquivo Diskette)
#FE5D NULD
                              (NOT FILE O p/Diskette)
              (#693B) NTFLO
#FE62 'NTFL
                              (MERGE Arquivos Diskette)
              (#6B63) MERGE
#FE67 MERG
                              (SAVE Arquivos Diskette)
              (#6BA6) SAVE
#FE6C SAVE
              (#6BCE) BINSAV (BSAVE Arquivos Diskette)
#FE71 BINS
              (#6BD4) BINLOD (BLOAD Arquivo Diskette)
#FE76 BINL
                              (FILES - ARQUIVOS Diskette)
              (#6C2F) FILES
#FE7B FILE
                              (GET p/Diskette)
              (#6C3B) DGET
#FEBO DGET
                      FILOUI (FILE OUT 1 p/Diskette)
#FE85 FILO
              (#6C51)
                      INDSKC (L@ Carater Diskette)
              (#6C79)
#FEBA INDS
                              (Redirectiona Drive Antigo Diskette)
              (#6CD8)
#FEBF RSLF
                              (Salva Drive Corrente Diskette)
              (#6D03)
#FE94 SAVD
                              (Localização Arquivo Diskette)
              (#6DOF) LOC
#FE99 LOC
                              (Tamanho Arquivo Diskette)
              (#6D20) LDF
#FE9E LOF
                              (Fim Arquivo Diskette)
              (#6D33) EOF
#FEA3 EOF
                              (Posição Arquivo Diskette)
              (#6D43) FPOS
#FEA8 FPOS
                              (BACK UP - COPIA Arquivo Diskette)
                      BAKUPT
              (#6E36)
#FEAD BAKU
                              (Verifica Nome Periférico)
              (#6F15) PARDEV
#FEB2 PARD
                      NODEVN (Nome Padrão Periférico)
              (#6F33)
#FEB7 NODE
                              (Rotina POSSIBLY DISK)
                      POSDSK
              (#6F37)
#FEBC POSD
                              (Nome do Dispositivo)
              Sem Uso DEVNAM
#FEC1 DEVN
                              (Acionador Geral de Dispositivos)
              (#6F8F) GENDSP
#FEC6 GEND
                              (Rotina RUN CLEAR)
              (#629A) FUNC
#FECB RUNC
                              (Rotina CLEAR)
              (#62A1) CLEARC
#FEDO CLEA
              (#62AF) LOPDFT (Posiciona Variáveis Padrão)
#FED5 LOPD
                      STKERR (Erro de STACK - PILHA)
              (#62F0)
 #FEDA STKE
                              (I/O Arquivo IS)
              (#145F) ISFLIO
#FEDF ISFL
                              (Rotina OUTDO - Saida caráter)
                      OUTDO
              (#1B46)
#FEE4 OUTD
                              (RETURN + LINE-FEED)
                      CRDO
              (#7328)
 #FEE9 CRDO
                              (Entrada caráter Diskette)
                       DSKCHI
              (#7374)
 #FEEE DSKC
                              (Rotina Gráfica)
               (#593C) DOGRPH
 #FEF3 DOGR
                              (Fim de Programa)
               (#4039) PRGEND
 #FEFB PRGE
                              (Saida de Erros)
               (#40DC) ERRPRT
 #FEFD ERRP
                              (Idem)
               (#40FD)
 #FF02 ERRF
                              (Rotina "Pronto" - UK)
               (#4128)
                      READY
 #FF07 READ
                              (Entrada PRINCIPAL do BASIC)
                       MAIN
               (#4134)
 #FFOC MAIN
                              (Executa COMANDO DIRETO)
               (#41AB) DIRDO
 #FF11 DIRD
                              (Fim Entrada Principal)
               (#4237)
 #FF16 FINI
               (#4247)
                              (Idem)
 #FF1B FINE
                              (Codifica/Decodifica Linha)
 #FF20 CRUN
               (#4289)
                               (Idem)
               (#4353)
 #FF25 CRUS
                               (Idem)
               (#437C)
 #FF2A ISRE
                               (Idem)
               (#43A4)
 #FF2F NTFN
                               (Idem)
               (#44EB)
 #FF34 NOTR
                               (Instrução FOR)
               (#45D1)
 #FF39 SNGF
                               (Nova Instrução)
               (#4601)
 #FF3E NEWS
               (#4646)
 #FF43 GONE
                               (Rotina CHRGTR)
 #FF48 CHRG
               (#4666)
                               (RETURN)
               (#4821)
 #FF4D RETU
                               (PRINT)
               (#4A5E)
 #FF52 PRTF
                               (PRINT)
               (#4A94)
 #FF57 COMP
                               (PRINT)
 #FF5C FINP
               (#4AFF)
```

```
(Erro READ ou INPUT)
#FF61 TRMN
             (#4B4D)
#FF66 FRME
             (#4C6D)
                             (Analisador Expressões)
#FF6B NTPL
             (#4CA6)
                             (Idem)
#FF70 EVAL
             (#4DD9)
                             (Analisador Fatores)
#FF75 OKNO
             (#4F2C)
                             (Idem)
#FF7A FING
             (#4F3E)
                             (Idem)
#FF7F ISMI
             (#51C3) ISMID$ (MID$)
#FF84 WIDT
             (#51CC) WIDTH
                             (Largura linhas Tela)
#FFB9 LIST
             (#522E) LIST
                             (LIST programa BASIC)
#FF8E BUFL
             (#532D) BUFLIN (Rotina BUFFER LINE)
#FF93 FRQI
             (#543F) FRQINT (Conversão Inteiro)
#FF98 SCNE
             (#5514)
                             (Apontador Número de Linha)
             (#67EE) FRETEMP (Rotina FREE UP TEMPORARIES)
#FF9D FRET
#FFA2 PTRG
             (#5EA9) PTRGET (Rotina POINTER GET)
             (#148A) PHYDIO (I/O Fisico Diskettes)
#FFA7 PHYD
#FFAC FORM
           (#148E) FORMAT (Formata Diskettes)
#FFB1 ERRO
             (#406F) ERROR (Tratamento de Erros)
#FFB6 LPTO
             (#085D) LPTOUT (Envia Caráter p/Impressora)
             (#0884) LPTSTT (Verifica Estado Impressora)
#FFBB LPTS
#FFCO SCRE
             (#79CC) SCREEN (Entrada comando SCREEN)
#FFC5 PLAY
             (#73E5) PLAY (Entrada comando PLAY)
```

#FFCA até #FFFE

Area não utilizada pelo BIOS/BASIC

04 - PROGRAMA BIT-BASIC COMPILADO

			A.		
FFD9	10	OR6 #FFD9		540 ₩E	***
; 1 22 7	20 ;		7058 23	550 RST10:	INC HL
FFD9 C1	30 DESVIO:	POP 90	705C 7E	560	LD A, (HL)
FFDA CDC223	40	CALL #2302	7050 FE00	570	EP #00
FFDD D8	50	RET C	705F CB	580	RET Z
FFDE E5	60	PUSH HL	7060 FE30	590	CP #30
	70	RST #10	7062 3F	600	COF
	7 7	LD HL, DV09	7063 DO	610	RET NC
FFE0 21F5FF	80	LD BC, #04	7084 FE3A	620	CP #3A
FFE3 010400	90	TD Driggs	7066 DB	630	RET C
FFE6 A7	100	AND A	7067 87	640	OR A
FFE7 EDB1	110	CPIR	7048 C9	550	RET
FFE9 E1	120	POP HL	7069	550	DEFS 10
FFEA CO	130	RET NZ	1007		DEI 0 10
FFEB C1	140 DV01:	POP BC	DATA CC44	670 ;	CP #41
FFEC 010070	150	LD BC, INICIO	70 73 FE41	680 MINUSC:	
FFEF C5	160	PUSH BC	70 7 5 D8	690	RET C
FFFO BEFC	170 DV02:	LD A, #FC	7076 FE58	700	CP #5B
FFF2 D3A8	180 DV03:	OUT (#AB),A	7078 DO	710	RET NC
FFF4 C9	190	RET	7079 0520	720	ADD A,#20
FFF5 3C5B3D2E	200 DV09:	DEFB #3C,#5B,#3D,#2E	707B C9	730	RET
IIIO GODDELL	210 ;		707C	740	DEFS 10
7000	220	OR6 #7000		750 ;	
:VVV	230 ;	0110	7086 11F0FF	760 CALL:	LD DE, DVO2
7000 3A477B	240 INIC10:	LD A, (T19)	7089 D5	770	FUSH DE
7003 FEC3	250	CP #C3	708A C5	780 JUMP:	PUSH BC
7005 CAC477	260	JP Z,CML02	708B 3EF0	790	LD A, #FO
	270	PUSH HL	708D C3F3FF	800	JP DV03
	280 A01:	CALL RST10	7090	810	DEFS 10
	290 801;	CALL MINUSC	1470	620 ;	
		LD (HL),A	709A 210D00	830 RET01:	LD HL,#000D
700F 77	300	CP #00	709D 22F0FB	840 RETO2:	LD (#FBF0),HL
7010 FE00	310		70A0 21F0FB	850	LD HL, #FBF0
7012 20F5	320	JR NZ,A01	70A3 22FAF3	860	LD (#F3FA),HL
7014 E1	330	POP HL	70A6 23	870	INC HL
7015 CD5B70	340	CALL RST10	70A7 22F8F3	680	LD (#F3FB),HL
7018 FE3C	350	CP #3C	70AA 013741	890	LD 8C+#4137
701A CA6871	360	JP Z,LISTAPS	70AD 18DB	900	JR JUNP
701D FE5B	370	CP #5B	70AF	910	DEFS 10
701F CAD172	380	JP Z, VOLTLIN	/VMF	920 ;	pu o IV
7022 FE3D	390	CP #3D	2000 DISNES	930 RET03:	LD HL,#F55D
7024 CAE575	400	JP Z, VERCTE	7089 215DF5		LD BC,#4173
7027 CD5B70	410	CALL RST10	70BC 017341	940	
702A CAB970	420	JP Z,RET03	70BF C38A70	950	
702D DAE478	430	JP C.LISTLIN	70C2	960	DEFS 10
7030 FE7A	440	CP #7A		970 ;	
7032 CA0075	450	JP Z, NOVOBAS	70CC CD5501	980 RET04:	CALL #0156
7035 FE63	460	CP #63	70CF 013741	990	LD BC,#4137
7037 CA8476	470	JP ZyCOPMOV	70D2 C38A70	1000	JP JUMP
703A FEAD	480	CP #6D	7005	1010	DEFS 10
703E CAB476	490	JP Z,COPHOV		1020 ;	
703F FE3D	500	CP #3D	70DF 3EC9	1030 ENCERRA:	LD A,#C9
7041 CADE70	510	JP Z,ENCERRA	70E1 32DBFD	1040	LD (#FDDB),A
7044 C30478	520	JP SINTAXE	70E4 18E6	1050	JR RETO4
7047	530	DEFS 20	70E6	1060	DEFS 10
/UT/	July	ment M May			

		7.4	NOON	HILL DI	01010	COINT		-
		1070 ∗€					1610 ∗ E	
70F0	CD0271	1080 PARM:	CALL	NUMX	7168	CD5870	1620 LISTAPS:	CALL RST10
70F3	28	1090	DEC	HL	7168	285E	1630	JR Z, B07
70F4	D8	1100	RET	C	716D	3850	1540	JR C, BO5
70F5	78	1110	LD	A,E	716F	FE3C	1650	CP #3C
70F6	82	1120	OR	D	7171	5050	1660	JR N2,804
		1130	RET	v		CDF070	1570	CALL PARM
70F7	E9			10		3802	1690	JR E, B01
70F8		1140	DEFS	10		2005	1690	JR NZ, 802
		1150 ;						
7102	110000	1160 NUMX:	LD	DE,#0000	717A	ED580078	1700 B01:	LD DE, (TO1)
7105	010000	1170 A04:	LD	BC,#0000	717E	13	1710	INC DE
7108	CD5870	1180		RST10	717F	ED531678	1720 802:	LD (TO3),DE
710B	68	1190	RET	Z		CD5870	1730	CALL RST10
710C	00	1200	RET	NC	7186	FE2C	1740	CP #20
7100	E5	1210	PUSH	HL	7188	2041	1750	JR NZ, 1907
710E	D630	1220	SUB	¥30	718A	CD5870	1760	CALL RST10
7110	4F	1230	LD	C,A		303E	1770	JR NC, 907
7111	62	1240	LD	H.D	718F	CDBC72	1790	CALL INDICE
7112	6B	1250	LD	L.E		ED4B167B	1790	LD BC, (T03)
7113	29	1260	ADD	HL, HL		229871	1800	LD (B03+2),HL
7114	29	1270	ADD	HL.HL		ED430000	1810 B03:	LD (#0000),BC
7115	29	1280	ADD	HL,HL			1820	JP RETO4
						C3CC70		
7116	19	1290	ADD	HL, DE		FE5B	1830 904:	CP #58
7117	19	1300	ADD	HL, DE		2027	1840	JR NZ,807
7118	09	1310	ADD	HL,BC		110000	1850	LD DE,#0000
7119	EB	1320	EX	DE, HL	71A7	ED531678	1860	LD (T03),0€
711A	21F5FF	1330	LD	HL, #FFF5	71AB	181E	1870	JR 807
711D	E7	1340	RST	#20	71AD		1880	DEFS 18
711E	E1	1350	POP	HL	71BF	CD8C72	1890 B05:	CALL INDICE
711F	DB	1360	RET	C	7102	220671	1900	LD (BO6+1),HL
	C30571	1370	JP	A04	7105	200000	1910 B06:	LD HL, (#0000)
7123	000011	1380			7108	221678	1920	LD (T03),HL
1420		1390 ;	200	**	7108	3E0C	1930 B07:	LD A,40C
712D	D5	1400 PXLIN:	PUSH	DC.	71CD	DF	1940	RST #18
712E	C1	1410	POP	BC	1100	VI	1950 ;	1611 110
			LD	(A05+1), DE	7105	CDEDTICL	1950 LISTPG1:	LD DE, (#F676)
712F	ED533471	1420			71CE	ED5876F6		
7133	2A0000	1430 A05:	LD	HL, (#0000)	7102	CD2D71	1970 810:	CALL PXLIN
7136	7C	1440	LD	A,H	7105	302A	1980	JR NC, LISTF62
7137	85	1450	OR	L	7107	20F9	1990	JR NZ,B10
7138	37	1460	SCF	_			2000 ;	
7139	C8	1470	RET	Z	7109	AF	2010 FIMLST:	XOR A
713A	13	1480	INC	DE	71DA	32227B	5050	LD (T07),A
713B	13	1490	INC	DE	71 DD	211500	2030	LD HL,#0015
713C	ED534271	1500	LD	(A06+2), DE	71E0	C39070	2040	JP RETOR
7140	ED580000	1510 A06:	LD	DE,(#0000)	71E3		2050	DEFS 30
7144	2A167B	1520	LD	HL,(T03)	1120		2060 ;	
7147	E7	1530	RST	#20	7201	22007B	2070 LISTPG2:	LD (TO1),HL
7148	EB	1540	EX	DE,HL	7204	CDB700	2080 B11:	CALL #0087
		1550		(A07+2),BC	7207	3800	2090	JR C,FIMLST
7149	ED434F71						2100	PUSH DE
7140	ED580000	1560 A07:	LD	DE,(#0000)	7209	05		
7151	08	1570	RET	Z	720A	CD2B72	2110	CALL IMPLIN
7152	3F	1580-	CCF		7200	D1	2120	POP DE
7153	CP	15 9 0	RET		720E	3909	2130	JR C,FIALST
7154		1800	DEFS	20	7210	CD2D71	2140	CALL PXLIN
						50EE	2150	JR NZ,811
					7215	18C2	2160	JR FIMLST
					7217		2170	DEFS 20

		5180 #E					2740 *E		
7228	221678	2190 IMPLIN:	LD	(T03),HL	7201	110300	2750 VOLTLIN:	LD	DE,#0003
722E	210400	2200		HL,#0004	7204	ED531878	2760	LD	(T04),DE
7231	09	2210	ADD	HL, BC	7208	CDF070	2770	CALL	
7232	018452	2220	LD	BC,#5284	72DB	3810	2780	JR	0,002
7235	CD8570	2230	CALL	CALL	7200	A005	2790	JR	NZ,CO1
7238	3A227B	2240	LD	A, (T07)	72DF	CD5B70	2800	CALL	RST10
723B	FE00	2250	CP	#00	72£2	FE5B	2810	CP	#59
7230	2805	2260	JR	Z, B14	72£4	2007	5850	JR	NZ,COZ
723F	CD3B76	2270		VERCHR	72E6	110100	2830	LD	DE,#0001
7242	3F	2280	CCF	T had that they			2840 CO1:	LD	(TO4), DE
7243	DO	2290		HC	72E9	ED531978	2850 CO2:		DE, (\$676)
	2A167B	2300 B14:	LD	HL, (103)	72E0	ED5B76F6		LD	HL, (TO1)
7244 7247	011234	2310	ü	BC,#3412	72F1	290078	2860	LD .	(T03),HL
		2320	CALL	PALI	7254	22167B	2870		A, #0C
724A	CD8670		LD	A, #20	7257	3EOC	2890	LD DCT	
7240	3E20	2330			72F9	DF	2890	RST	#18 BYL TH
724F	DF	2340	RST	\$18	72FA	CD2D71	2900 CO3:		PXLIN
7250	215DF5	2350		HL, #F55D	72FD	3005	2910	JR	NC, CO4
7253	CD6872	2360	CALL	Int	72FF	20F9	2920	JR	NZ,C03
7256	C9	2370	RET		7301	C3CC70	2930	JP	RETO4
7257		2380	DEFS	50	7304	5	2940 CO4:	PUSH	
		2390 ;		emission in	7305	DI	2950	POP	DE
7268	CD5B70	2400 IMPL:		RST10	7306	2A76F6	2960 CO5:	LD	HL, (#F676)
726E	5806	2410	JR	Z, B16	7309	E7	2970	RST	#50
7270	CD9672	2420		IMPTELA	730A	201E	2980	JR	N2,CO6
7273	D8	2430	RET	C	730C	110000	2990	LD	DE,#0000
7274	18F5	2440	JR	IMPL.	730F	ED53167B	3000	LD	(TO3),DE
7276	3E0A	2450 B16:	LD	A, TOA	7313	C3CE71	3010	JP	LISTP61
7278	CD9672	2460	CALL	IMPTELA	7316		3050	DEFS	
7279	D8	2470	RET	C	732A	05	3030 006:	PUSH	
727C	3E01	2480	LD	A,#01	7329	18	3040 C07:	DEC	DE
727E	3200F3	2490	LD	(#F30D),A	7320	18	3050 COB:	DEC	DE
7281	C9	2500	RET		7320	1A	3060	LD	A, (DE)
7282		2510	DEFS	50	732E	FE00	3070	CP	#00
		2520 ;			7330	20FA	3080	JR	NZ,008
7296	4F	2530 IMPTELA:	LD	C,A	7332	13	3090	INC	DE
7297	3A467B	2540	LD	A, (T18)	7333	ED533873	3100	LD	(CO9+1),DE
729A	FE00	2550	CP	#00	7337	2A0000	3110 C09:	LD	HL, (#0000)
729C	2007	2560	JR	NZ,817	733A	C1	3120	POP	9C
729E	3ADCF3	2570	LD	A, (MF3DC)	7338	A7	3130	AND	A
72A1	FE17	2580	CP	#17	733C	ED42	3140	SBC	HL,BC
72A3	3F	2590	COF		733E	CS	3150	PUSH	BC
72A4	DB	2600	RET	C	733F	A305	3160	JR	NZ,CO7
72A5	79	2610 B17:	LD	3,A	7341	Cl	3170	POP	BC
72A6	DF	2620	RST	119	7342	EDAB1878	3180	LD	BC, (TO4)
	C9	2630	RET		7346	OB	3190	DEC	BC .
72A8	۵,	2640	DEFS	20	7347	79	3200	LD	A,C
LEMO		2650 ;	-4-		7348		3210	OR	8
72BC	0630	2660 INDICE:	SUB	#30	7349	281A	3220	JR	Z,C10
72BE	87	2670		A,A	7348			LD	(TO4),BC
72BF	1600	2680	LD	D,#00	734F		3240	JR	C05
72C1		2690	LD	E,A	7351	IULU	3250	DEFS	
7202	3∓ 21027B	2700	LD	HL, TOP	1001		3260 ;		
7205	19	2710		HL, DE			J. 17		
7206	C9	2720	RET	,					
7207	07	2730	DEFS	10					
(LU)		at a set it.							

BC,(TO6) A,B

Z,RET03 HL,#0000 (T06);HL HL,(#F676);BC BC (#FC49);BC (HL);#00 HL (HL);#00 BO8

BC, (706) A,B C Z,RET03 HL,#0000 (706),HL (#F676),BC 9C (#FC48),BC D08

7365 05 7366 13 7367 13 7368 ED536D73 736C 360000 736F C1 7370 ED437673 7374 ED50000 7378 C30172	3270 C10: 3280 3290 3300 3310 C11: 3320 3330 3340 C12: 3350	LD HL POP BC LD 1C LD DE	11+1),DE ,(#0000) 12+2),BC	7545 7570 7571 7574 7577 7576 7581 7582 7586	B1 CAB970 210000 22207B 2A76F6 ED4376F6 OB ED4348FC 3600	3690 RETBAS: 3690 3710 3720 3730 3740 3750 3750 3770 3780		BC, BC, RHL (T) HL HE (HL
7500 CD5870	3360 3370 ; 3380 NOVOBAS:	DRG #75	10	7589 7589 7588 758E	23 3500 C33F75	3790 3800 3810 3820 3830 ;	INC LD JP DEFS	HL (HL 008
7511 78 7512 B1 7513 C2B970 7516 ED4876F6 751A ED432075 751E ED480000 7522 79 7523 B1 7524 CAB970 7527 ED5876F6 7528 ED532078 7536 ED4376F6 7538 OB 7538 OB 7538 ED4376F6	3390 3400 3410 3420 3430 3430 3430 3450 3450 3450 3460 3460 3560 3510 3520 3530 3540 3550 3570 3580 3590 3610 308: 3620 3630 3640 3650 3650 3650 3650	EP #75 JP Z,U LD BC, LD A,B OR C JP NZ,I LD BC, LD A,B OR C JP Z,RI LD DE, LD (TOC CALL PXL) JR NC,I JR NZ,I LD (#F6 DEC BC	ETBAS NIBAS (T06) RET03 (#F676) 6+2),BC (#0000) ET03 (#F676) 607 007 576),BC (CA8),BC	7585 7588 7588 758F 7500	EB482078 78 B1 CAB970 210000 22207B ED4376F6 0B ED4348FC C33F75	3840 UNIDAS: 3850 3860 3870 3890 3890 3910 3910 3920 39730 3740	LD OR LD LD DEC LD DEFS	BC, A, B A, B C Z, RE HL, 4 (TOS (#FS BC (#FS BO8 30

-							
75ED 75EF 75F6 75F9 75FA 75FB 75FB 7560 7601 7602 7603 7608 7608 7608 7608 7608 7611 7613 7614 7617 761A	CD5B70 CAB970 FE3D 281D 010000 ED43167B 112 13 CD5B70 280A 12 13 1A FEFF CAB970 18F1 AF 12 3EFF 32227B 3EOC DF 21227B CD6B72 C3CE71	3950 #E 3960 VERCTE: 3970 3980 3990 4000 4010 4020 4030 4040 4050 E01: 4060 4070 4080 4100 4110 4120 4130 E02: 4140 4150 E03: 4160 4170 4180 4190 4200 4210	CALL RST10 JP Z,RET03 CP #3D JR Z,E03 LD BC,#0000 LD (T03),BC LD DE,T09 LD (DE),A INC DE CALL RST10 JR Z,E02 LD (DE),A INC DE LD A,(DE) CP #FF JP Z,RET03 JR E01 XOR A LD (DE),A LD A,#FF LD (T077),A LD A,#FF LD (T077),A LD A,#0C. RST #18 LD HL,T08-1 CALL IMPL JP LISTP61	7684 7687 7689 7699 7698 7698 7698 7648 7648 7648 7648 7649 7687 7687 7680 7680 7680 7680 7680 7680	32427B CDF070 DAB970 ED53397B 13 ED53387B CD5870 FE2C C2B970 CDF070 ED533D7B CD5870 FE2C 2011 D5 CDF070 C1 DAC076 03 ED433B7B ED533D7B ED533D7B ED533D7B ED53167B ED5876F6 CD2D71 3005	4520 *E 4530 COPMOV: 4540 4550 4560 4570 4580 4590 4600 4610 4620 4630 4640 4650 4640 4650 4660 4670 4680 4690 4770 4780 4770 H01: 4780 4780	LD (T15),A CALL PARM JP C,RETO3 LD (T10),DE INC DE LD (T11),DE CALL RST10 CP #2C JP NZ,RETO3 CALL PARM JP C,RETO3 LD (T12),DE CALL RST10 CP #2C JR NZ,HO0 PUSH DE CALL PARM POP BC JP C,HO0 INC BC LD (T11),BC LD (T12),DE LD (T03),DE LD DE,(#F676) CALL PXLIN JR NC,HO2
761D 763B 763E 7641 7642 7643 7644 7645 7647 7644 7646 7651 7657 7657 7657 7658 7650 7658 7650 7654	2150F5 11237B E5 23 13 1A FE00 281B 4F 7E FE00 37 2814 89 28EF FE41 3905 C620 B7 FE58 89 28E2 E1 23 18DA	4220 4230 ; 4240 VERCHR: 4250 E10: 4260 4270 E11: 4280 4300 4310 4320 4330 4330 4350 4360 4370 4380 4370 4380 4470 4490 4410 4420 4430 4440 4450 4450 E12: 4450 4450 E13:	DEFS 30 LD HL,#F55D LD DE,T08 PUSH HL INC HL INC DE LD A,(DE) CP #00 JR Z,E13 LD C,A LD A,(HL) CP #00 SCF JR Z,E13 CP C JR Z,E11 CP #41 JR C,E12 CP #5B JR NC,E12 ADD A,#20 CP C JR Z,E11 POP HL INC HL INC HL JR E10 POP H	76CD 76D0 76D2 76D8 76D8 76D9 76DF 76DP 76FF 7703 7707 7708 7707 7710 7714 7715	CACC70 18F6 C2CC70 CD2D71 3023 01F5FF 1828 03 03 ED430577 ED480000 ED433F78 ED483978 0B ED43167B AF 3214F4	4790 4800 4810 H02: 4820 4830 4840 4850 4860 4870 H03: 4890 4990 H04: 4910 H05: 4920 4930 4940 4950 4960	JP Z,RET04 JR H01 JP NZ,RET04 CALL PXLIN JR NC,H03 LD BC,#FFF5 JR H05 DEFS 30 INC BC INC BC LD (H04+2),BC LD BC,(#0000) LD (T13),BC LD BC,(T10) DEC BC LD (T03),BC XOR A LD (#F414),A

4490 4490 E13:

4500 4510

POP HL

RET DEFS 30

7662 18DA 7664 E1 7665 C9

7666

		4970	#E		
7718	3EC9	4990	CML01:	U	A, #C9
771A	320CFF	4990		LD	(WFFOC),A
7710	32477B	5000		LD	(T19),A
7720	CD8700	5010		CALL	#0087
7723	DACC70	5020		JP	C,RET04
7726	3A14F4	5030		LD	A, (#F414)
7729		5040		CP	
7728	C2CC70	5050		JP	NZ, RETO4
772E	ED5876F6	5060		LD	DE,(#F676)
7732	CD2D71		H07:		PXLIN
7735	3005	5080		JR	NC,HOB
7737	CACC70	5090		JP	Z,RETO4
773A	18F6	5100		JR	H07
773C	28F4		H08:	JR	Z,H07
773E	220078	5120		LD	(T01),HL
7741	ED583878	5130		LD	DE, (T11)
7745		5140		RST	\$20
7746		5150		JP	NC, RETO4
7749	ED583F78	5160		LD	DE,(T13)
7740	243D7B	5170		LD	HL, (T12)
7750	53	5180		INC	HL
7751	223D7B	5190		LD	(T12),HL
7754	E7	5200		RST	#20
7755	D2CC70	5210		JP	NC, RETO4
7758	344278	5220		TD	A, (T15)
7758	32467B	5230		LD	(T18),A
775E	FE63	5240		CP	# 63
7760		5250		JR	Z,H11
	C5	5250		PUSH	
7763	C5	5270		PUSH	
7764	DDE1	5280		POP	IX
7766	01F654	5290		LD	BC, #54F6
7769		5300		CALL	
776C	ED4RGD78	5310		D	BC, (T12)
7770	DD7102	5320		LD	(IX+2),C
	DB7003	5330		LD	(IX+3),B
	01F754	5340		LD	BC,#54F7
7779	CD8670	5350		CALL	
777C	ED4B007B	5360		LD	B€,(T01)
	DD7102	5370		LD	(IX+2),C
7783	DD7003	5380		LD	(IX+3),B
7786		5390		POP	BE
7787	2A3D78	5400		LD	HL, (T12)
778A	CD2872	5410	H11:	CALL	IMPLIN
778D	2A0079	5420			HL, (TO1)
7790	221678	5430		LD)	(T03),HL
7793	AF	5440		XOR	A
7794	32467B	5450		LD	(T18),A
7797	21DCF3	5460		LD	HL,#F3DC
779A	35	5470		DEC	4 HT)
7799	3EC3	5480		LD	A,#C3
7790	350CEE	5490		П	(#FFOC),A
77A0	324778	5500		LD	(T19),A
77A3	C39A70	5510		JP	RET01
77A6		5520		DEFS	30

5530 ₩ 77C4 3A427B 5540 CML02: LD A, (T15) 77C7 FE63 5550 CP #63 77C9 CA1877 5560 F Z, CHLOI 77CC 3A417B 5570 LD A. (T14) 5580 77CF EEFF XOR #FF LD (T14),A 7701 324178 5590 7704 CA1877 5500 JP Z, CMLOI 7707 3E20 LD A, #20 5610 7709 DF 5620 RST #18 77DA 2A007B 5630 LD HL, (TO1) 7700 011234 5640 LD BC, #3412 CALL CALL 77E0 CD8570 5650 77E3 C39A70 5660 JP RETOI 77E6 5670 DEFS 30

		5680 *E	
7804	CDEC78	5690 SINTAXE:	CALL ENDE
7807	01007F	5700 IO1:	LD BC,T21
780A	FEFA	5710	CP #FA
780C	2004	5720	JR NZ,102
780E	28	5730	DEC HL
780F	110A60	5740	LD DE, ERR
7812	IA	5750 102:	LD A, (DE)
7813	13	5760	INC DE
7814	FE00	5770	CP #00
7816	CAA178	5780	JP Z,109
7819	FEFF	5790	CP AFF
781B	2845	5800	JR Z,105
781D	FEFE	5810	CP #FE
781F	286D	5820	JR Z,107
7821	FEFC	5830	CP #FC
7823	2876	5840	JR Z,108
7825	FEF8	5850	CP #F8
7827	2025	5860	JR NZ,103
7829	7E	5870	LD A, (HL)
782A		5890	LD (T17),A
7820	23	5890	INC HL
782E	1832	5900	JR 105
7830		5910	DEFS 30
784E	FEF9	5920 103:	CP #F9
7850	5003	5930	JR NZ,104
7852		5940	LD A ₃ (T17)
7855	FEFB	5950 104:	CP #FB
7857		5940	JR Z,14A
7859		5970	LD (BC),A INC BC
785A		5980	
785B		5990	JR 102 LD (T20),A
785D		6000 I4A:	JR 102
7860		6010 6020 105:	LD A, (HL)
7862	7E	4	CP #00
7863	FE00	6030 106:	JR Z,102
7865	SBAB	6040 6050	INC HL
7867	23 FE2C	6060	CP #2C
7868	5846 5846	6070	JR Z,102
786A	05	6080	LD (BC),A
786C 786D		5090	INC BC
785E	-	6100	JR 105
7870		6110	DEFS 30
788E		6120 I07:	LD A, (HL)
788F		6130	CP #63
7891		6140	CALL ZIPRIMLIN
7894		6150	CP #56
7896		6160	CALL Z, ULTLIN
7899		6170	JR 105

		6180	Æ		
7690	Æ.	a190	109:	LD	A, (HL)
789C	FE00	6200		CP	₩00
789E	C21278	9510		JP	NZ, 102
78A1	05	5220	109:	LD	(BC),A
78A2	EDABAD7B	6230		LD	BC, (T20)
78A5	324070	6240		LD	(T20),A
78A9	39	6250		CP	E
78AA	21007F	9590		LD	HL, T21
78AD	115EF5	6270		LD	DE, NF55E
7820	01FA00	9580		LD	BC, #OOFA
7883	EDB0	6290		LDIR	
7885	12	6300		FD	(DE),A
7886	CAB970	6310		JF	Z,RETO3
7889	215EF5	6350		D	HL, #55E
768C	7E	6330	I10:	LD	A, (HL)
78B0	23	6340		INC	HL
7BBE	FE00	6350		Cb.	#00
7800	CA9A70	6360		JP	Z, RET01
79C3	DF	5370		RST	#18
7804	18F6	6380		JR	I10
7906		6390		DEFS	30
		6400	*		
78E4	110060	6410	LISTLIN:	LD	DE, TN
7BE7	3E00	6420		LD	A,#00
78E9	C30778	6430		JP	101

```
6440 EE
  AEL.
                  6450 ENDE:
       47
                                  LD
                                        8,A
  78ED
        23
                  6450
                                  INC
                                       HL
  7GEE
       Æ
                  6470
                                  LD
                                        A, (HL)
  7HEF
        ¥F
                  6480
                                  LD
                                        C.A
 78F0 110E60
                  6490
                                  LD
                                        DE, TABELA
 78F3
       1A
                  6500
                                  D
                                       A. (DE)
 78F4
       13
                  6510
                                  INC
                                       DE
 79F5 B8
                  6520 I20:
                                  P
                                       B
 78F6
       5908
                  6530
                                  JR
                                       Z, 122
 78FB FEFA
                  6540 I21:
                                  œ
                                       #FA
 78FA
       CB
                  6550
                                  RET
                                       Z
 79FB
       FE00
                  6560
                                  OP
                                       #00
 78FD
       1A
                  6570
                                  LD
                                       A, (DE)
 79FE
       13
                  6590
                                  INC
                                       DE
 78FF
      23F4
                  6590
                                  JR
                                       2,120
 7901
       18F5
                  6600
                                  JR
                                       121
 7903
      18
                  6610 IZ2:
                                  LD
                                       A, (DE)
 7904 FE20
                  6620
                                  OP
                                       $50
 7906
      13
                  6630
                                  INC
                                       DE
 7907
       CB
                  6640
                                 RET
                                       Z
 7908
       89
                  6650
                                 OP
                                       C
 7909
       SOED
                  6650
                                       NZ, 121
                                 JR
 790B
       23
                  6670
                                 INC
                                      HL
 790C
       C9
                  6680
                                 RET
790D
                                 DEFS 30
                 6690
                 6700 ;
792B
      E5
                 6710 PRIMLIN:
                                 PUSH HL
792C
       15
                 6720
                                 PUSH DE
7920
      65
                 6730
                                 PUSH BC
793E ED5874F6
                 6740
                                 LD
                                      DE, (#F676)
7932
      CD2071
                 6750
                                 CALL PXLIN
                 6760 ;
7935
      2F8F7
                 6770 130:
                                 LD
                                      (#F7F8),HL
7939 E1
                 6780
                                 POP
                                      HL
7939 010000
                 6790
                                 LD
                                      BC,#0000
793C
      CDOE36
                 6900
                                 CALL #36DB
793F
      44
                 6810
                                 LD
                                      B,H
7940
                 0586
     40
                                 LD
                                      C,L
7941
      01
                 6830
                                 POP
                                      DE
7942
      El
                 6840
                                 POP HL
7943
      23
                 6850
                                 INC
                                      HL
7944
      C9
                 6860
                                 RET
7945
                 6870
                                 DEFS 30
                 6880;
7963
      E5
                 6890 ULTLIN:
                                PUSH HL
7964
      15
                 6900
                                PUSH DE
7965 (5
                 6910
                                PUSH BC
7966 ED5876F6
                6920
                                LD
                                      DE, (#F576)
796A 22437B
                 6930 I40:
                                LD
                                      (T16),ML
                6940
796D CD2071
                                CALL PXLIN
7970
      30F8
                 5950
                                JR
                                      NC, 140
7972 20F6
                6960
                                JR
                                      NZ, 140
7974
      244378
                6970
                                UD
                                      HL. (T16)
7977
      18RC
                6980
                                JR
                                      130
```

05 - ROTINA CARREGAMENTO

Quando é executado o comando

BIT-BASIC

BLOAD "A:BIT.ASS", R ou BLOAD "CAS: BIT", R

o programa BIT-BASIC é colocado na memória do seu MSX nos enderecos entre #A500 e #COFF.

O "Endereço de Execução" é #E020 e o caráter "R" do comando acima indica que o Z-80 deve passar a executar as Instruções em

"Linguagem de Máquina" contidas a partir deste endereço.

Estas Instruções executam os procedimentos de movimentar o BIT-BASIC da RAM (#A500 a #COFF) para a RAM "paralela à ROM" (#6000 a #7FFF).

São movimentados o "Código Objeto" do BIT-BASIC, a "Rotina de Comunicação" do BIT-BASIC com o Interpretador BASIC e a "Tabela de Sintaxe" do BIT-BASIC.

Além disto, a "Rotina de Carregamento" também efetua colocação dos "Endereços de Desvio" nos GANCHOS utilizados e "Liga" o GANCHO da rotina PINLIN do BIOS (#FDDB), colocando neste ponto uma Instrução JUMP (#C3) para a rotina DESVIO do BIT-BASIC (#FDD9).

ROTINA ASSEMBLER

0100 0200 0E00		I	RG N	#CO20 A,(#AB) (#B58C),A	1
0040			P	#FO	,
0050			D		
0060			R		
0070		L	D	(#C018),A	4
00B0		J	R	X05	
0090	X01:	L	D	A,#AB	
0100				(#C018),	4
0110	:20X			A,#A8	
0120			.D		
0130			.D		
0140		_	D	BC, #0A00	
0150			DIR	111 110000	
0160		L	.D	HL, #C000	
0170			.D		
0180				BC,#0020	
0190			DIR	ui wacco	
0500			.D		
0210			D		
0530			DIR	BC , #0001	
			.D	HL, #A500	
0240		Ł.	n.	DE,#600E	
0250				BC, #OFF2	
0270		_	DIR	DESTOTE	
00/0		L	DELL		

0280	LD LD	HL,#BF90 DE,#7B00
0300	LD	BC,004C
0310	LDIR	
0350	LD	A,#C3
0330	LD	(#FDDB),A
0340	LD	HL,排FFD9
0350	LD	(#FDDC),HL
0360	LD	HL, #FFEB
0370	LD	(#FFOD),HL
0380	LD	HL, (#F676)
0390	LD	(#C089),HL
0400	LD	HL,#0000
0410	LD	(#8001),HL
0420	LD	A, (#B58C)
0430	OUT	(#AB),A
0440	RET	

0010 Indica ao Compilador ASSEMBLER para colocar a rotina de carregamento a partir do endereço #C020.

6020 Coloca em REG-A o valor que determina a "Configuração" atual dos Bancos de Memória ROM/RAM (controlada pela PPI). Este valor é #FO para o HOTBIT e #AO para o EXPERT, em condições normais.

0030 Coloca REG-A no endereço #858C que neste momento corresponde ao operando da Instrução 0790 da rotina JUMP do BIT-BASIC, utilizada para "Retornar" a configuração normal dos bancos de memória ROM/RAM, via Rotina DESVIO.

**** As Instruções 0040 a 0090 obtém o valor que deve substituír na PPI o valor "Original" (ROM BASIC-BIOS ATIVA) para que seja "Ativado" o banco de memória RAM "Paralela" à memória ROM nos endereços #6000 a #7FFF, onde será colocado o BIT-BASIC. Estes valores são #FC (HOTBIT) ou #AB (EXPERT).

0040 Compara REG-A (valor da Configuração Atual) com #F0.

0050 Coloca o valor #FC em REG-A.

0060 Se o valor anterior de REG-A (colocado em #BOBC) não era #FO (HOTBIT), desvia para a Instrução 0090 (XO1).

0070 Coloca REG-A (#FC - HOTBIT) no endereço #C018, que corresponde ao operando da Instrução 0170 (DV02) da rotina DESVIO, destinada a "Ativar" a memória RAM do BIT-BASIC (#4000 a #7FFF).

0080 Desvia para a Instrução 0110 (X02).

0090 Coloca em REG-A o valor #A8; correspondente à Configuração desejada (EXPERT).

0100 Idem Instrução 0070, valor #AB (EXPERT).

0110 "Ativa" a memória RAM "Paralela" à memória ROM, nos endereços #4000 a #7FFF. Para isto, REG-A contém neste momento o valor #FC (HOTBIT) ou #A8 (EXPERT).

0120 Carrega #B500 em REG-HL (Endereco DE). 0130 Carrega #7000 em REG-DE (Endereco PARA).

0140 Carrega #OAOO em REG-BC (Número de BYTES).

- 0150 Move 2560 BYTES (#0A00), a partir do endereço #B500, para o endereço #7000 (Programa BIT-BASIC).
- 0160 Carrega #C000 em REG-HL (Endereco DE). 0170 Carrega #FFD9 em REG-DE (Endereco PARA).
- 0180 Carrega #0020 em REG-BC (Número de BYTES).
- 0190 Move 32 BYTES (#0020), a partir do endereço #C000, para o endereço #FFD9 (Rotina DESVIO, de comunicação do BIT-BASIC com o BASIC).
- 0200 Carrega #BFF0 em REG-HL (Endereço DE).
- 0210 Carrega #6000 em REG-DE (Endereço PARA). 0220 Carrega #000F em REG-BC (Número de BYTES).
- 0230 Move 15 BYTES (#000F), a partir do endereço #BFFO, para o endereço #6000 (Primeira entrada da TABELA DE SINTAXE).
- 0240 Carrega #A500 em REG-HL (Endereço DE). 0250 Carrega #600E em REG-DE (Endereço PARA).
- 0260 Carrega #OFF2 em REG-BC (Número de BYTES).
- 0270 Move 4082 BYTES (#0FF2), a partir do endereço #A500, para o endereço #600E (Demais entradas na TABELA DE SINTAXE).
- 0280 Carrega #BF90 em REG-HL (Endereço DE). 0290 Carrega #7800 em REG-DE (Endereço PARA).
- 0300 Carrega #004C em REG-BC (Número de BYTES). 0310 Move 76 BYTES (#004C), a partir do endereço #BF90, para o endereço #7B00 (Valores iniciais da Areas de Trabalho).
- 0320 Coloca #C3 em REG-A (Código Instrução JUMP do Z-80).
- 0330 Coloca REG-A (#C3) no endereço #FDDB (Primeiro BYTE do GANCHO de PINLIN).
- 0340 Coloca #FFD9 em REG-HL.
- 0350 Coloca #FFD9 (que é o endereco da rotina DESVIO do BIT-BASIC) em #FDDC. Assim, teremos a Instrução Z-80 "#C3 #D9 #FF" (JUMP #FFD9) instalada no GANCHO da rotina PINLIN (Esta Instrução é aí colocada para provocar um desvio incondicional para a rotina DESVIO do BIT-BASIC, a cada linha entrada pelo usuário no modo DIRETO.)
- 0360 Coloca #FFEB em REG-HL.
- 0370 Coloca #FFEB no endereço #FFOD (#FFOD é o GANCHO da rotina MAIN-ENTRY do BASIC #FFEB corresponde à Instrução 0140 (DV01) da rotina DESVIO).
 Este GANCHO será "Ligado" em outro ponto do BIT-BASIC, quando extiver executando a rotina COPMOV.
- 0380 Coloca #F676 em REG-HL (endereço início programa BASIC). 0390 Coloca REG-HL no operando de endereço da instrução 0410,
- que fica então "LD (#8001),HL". 0400 Coloca #0000 em REG-HL.
- 0400 Coloca #0000 em Red Ne.

 0410 Carrega #0000 nas duas primeiras posições do Programa
 BASIC (o que indica a condição de "nenhum programa
 carregado". Por isto, após o carregamento do BIT-BASIC
 não haverá nenhum programa BASIC carregado).
- nao havera nennum programa basic carregado... 0420 Recupera em REG-A a "Configuração Normal" dos Bancos de Memória RDM/RAM, aí colocada pela Instrução 0030.
- 0430 Retorna a Configuração de memória ao "Normal" (Interpretador BASIC ativo).
- 0440 RETORNA o controle ao Interpretador BASIC, com a rotina DESVIO interceptando e analisando antes dele os comandos por você teclados.

06 - CARACTERES DE CONTROLE BASIC

Se você estiver trabalhando com o BASIC & possível algumas funções "Especiais" de "Edição de Tela" acionando a tecla.CTRL (CONTROL = CONTROLE) simultaneamente a tecla que indica qual a função a ser executada.

Você pode acionar estas funções a partir de um Programa ASSEMBLER, utilizando a técnica descrita no item 06 (Rotina RETO1).

estão relacionadas teclas as correspondentes, assim como os caracteres hexadecimais que as representam.

CTRL+A (#01) - Indica que o caráter seguinte é "Gráfico"

CTRL+B (#02) - Coloca o CURSOR no início da palavra anterior

CTRL+C (#03) - Encerra a condição de "Entrada de Dados" CTRL+E (#05) - Apaga a linha desde o CURSOR até o final

CTRL+F (#06) - Coloca o CURSOR no inicio da palavra seguinte CTRL+G (#07) - Aciona a rotina BEEP (Alarme) do BIOS

CTRL+H (#08) - Retrocede em uma posição os caracteres da linha, desde o CURSOR até o último caráter (equivale ao pressionamento da tecla "Back-Space")

CRTL+I (#09) - Coloca o CURSOR na posição seguinte de TABULAÇÃO CTRL+J (#0A) - Coloca o CURSOR na linha seguinte (LINE FEED)

CTRL+K (#0B) - Coloca o CURSOR na posição (1,1) da Tela

CTRL+L (#0C) - Limpa a Tela e coloca o CURSOR na posição (equivale ao acionamento da tecla "CLS/HOME")

CTRL+M (#OD) - Equivale ao pressionamento da tecla ("Retorno do Carro")

CTRL+N (#0E) - Coloca o CURSOR na última posição da linha

CTRL+R (#12) - Liga/Desliga o modo "Inserção" (equivale pressionamento da tecla INS)

CTRL+U (#15) -"Apaga" toda a linha sobre a qual está o CURSOR

CTRL+X (#18) - Equivale ao pressionamento da tecla SELECT CTRL+[(#1B) - Equivale ao pressionamento da tecla ESC CTRL+\ (#1C) - Move o CURSOR uma posição para a Direita CTRL+] (#1D) - Move o CURSOR uma posição para a Esquerda

CTRL+^ (#1E) - Move o CURSOR uma linha para Cima CTRL+_ (#1F) - Move o CURSOR uma linha para Baixo

(#7F) - Apaga a letra que está sobre o CURSOR (equivale ao pressionamento da tecla DEL)

07 - TABELA INSTRUÇÕES ASSEMBLER

BE DDBEO0 FDBEO0	ADC A,(IX+0) ADC A,(IX+0)	CB45 BIT O,L CB4E BIT 1,(HL) DDCB004E BIT 1,(IX+0)	FB EI E3 EX (SP),HL DDE3 EX (SP),IX	CB73 BIT 6,E CB74 BIT 6,H CB75 BIT 6,L
8F	ADC A,A	FDCB004E BIT 1,(1Y+0) CB4F BIT 1,A	FDE3 EX (SP),IY 08 EX AF,AF'	CBTE BIT 7, (HL) DDCB007E BIT 7, (IX+0)
88 89	ADC A, C	CB48 BIT 1,B	EB EX DE,HL	FDCB007E BIT 7, (1Y+0)
BA	ADC A,D	CB49 BIT 1,C CB4A BIT 1,D	D9 EXX 76 HALT	CB7F BIT 7,A CB7B BIT 7,B
CEOO 3B	ADC A, E	CB48 BIT 1,E	ED46 IM 0	CB79 BIT 7,E
8C	ADC A,H	CB4C BIT 1,H CB4D BIT 1,L	EDS6 IM 1 EDSE IM 2	CB7A BIT 7,D CB7B BIT 7,E
BD ED4A	ADC A+L ADC HL+BC	CB56 BIT 2, (HL)	ED78 IN A,(C)	CB7C BIT 7,H
EDSA ED&A	ADC HL, DE	DDCB005& BIT 2,(11+0) FDCB005& BIT 2,(11+0)	DB00 IN A,(#00) ED40 IN B,(C)	CB7D BIT 7,L CD0000 CALL #0000
ED7A	ADC HL,SP	C857 BIT 2,A	ED48 IN C,(C)	DC0000 EALL C,#0000
00 8500	ADD A, (HL) ADD A, (IX+0)	CB50 BIT 2,B CB51 BIT 2,C	ED50 IN D,(C) ED58 IN E,(C)	FC0000 CALL M, #0000 D40000 CALL NC, #0000
FD8600	ADD A, (IY+0)	CBS2 BIT 2,D	ED60 IN H, (C)	C40000 CALL NZ,#0000 F40000 CALL P,#0000
87 80	ADD A,A ADD A,B	CB53 BIT 2,E CB54 BIT 2,H	ED68 IN L,(C) 34 INC (HL)	F40000 CALL P,#0000 EC0000 CALL PE,#0000
81	ADD A,C	CBSS BIT 2,L	DD3400 INC (1X+0)	E40000 CALL P0,10000
C400	ADD A,D	CBSE BIT 3,(HL) DDCB005E BIT 3,(IX+0)	FD3400 INC (IY+0) 3C INC A	CC0000 CALL Z;#0000 3F CCF
83	ADD A,E	FDCB005E BIT 3, (1Y+0)	04 INC B	BE CP (HL) DDBF00 CP (EX+0)
84 85	ADD A,H ADD A,L	CR5F BIT 3,A CR58 BIT 3,B	03 INC BC 0C INC C	FDBEOO CP (1Y+0)
09	ADD HL, BC	CRS9 BIT 3,C CRSA BIT 3,D	14 INC D	BF CP A BB CP B
19 29	ADD HL, DE ADD HL, HL	CB5B BIT 3,E	13 INC DE 1C INC E	B9 CP C
39	ADD HL,SP	CBSC BIT 3,H CBSD BIT 3,L	34 INC H 23 INC HL	BA CP D FEOO CP O
DD09 DD19	ADD IX, DC ADD IX, DE	CB66 BIT 4, (HL)	DD23 INC IX	BB CP E
0029	ADD IX,IX	DDCB0056 BIT 4,(IX+0) FDCB0056 BIT 4,(IY+0)	FD23 INC IY 2C INC L	BC CP H BD CP L
DD39 FD09	ADD IX,SP ADD IY,BC	CB67 BIT 4,A	33 INC SP	EDA9 CPD
FD19 FD29	ADD IY,DE ADD IY,IY	CB60 BIT 4,B CB61 BIT 4,C	EDAA IND EDBA INDR	ED89 CPDR EDA1 CPI
FD39	ADD IY,SP	CB62 BIT 4,D	EDA2 INI	EDB1 CPIR
A6 DDA500	AND (HL) AND (IX+0)	CB63 BIT 4,E CB64 BIT 4,H	EDB2 INIR E9 JP (HL)	EF CPL 27 DAA
FDA600	AND (IY+0)	CB65 BIT 4,L	DDE9 JP (IX)	35 DEC (HL)
A7 A0	AND A AND B	CB&E BIT 5, (HL) DDC8006E BIT 5, (IX+0)	FDE9 JP (IY) C30000 JP #0000	FD3500 DEC (1Y+0)
A1	AND C	FDCBOOAE BIT 5, (IY+0)	DA0000 JP C,#0000 FA0000 JP M,#0000	3D DEC A 05 DEC B
A2 E600	AND D AND 0	CB68 BIT 5,8	020000 JP NC,#0000	OB DEC BC
A3 A4	and e	CB69 BIT 5,C CB6A BIT 5,D	(2)000 JP NZ,#0000 F20000 JP P,#0000	OD DEC C 15 DEC D
A5	AND L	CB6B BIT 5,E	EA0000 JP PE, #0000	IB DEC DE
DDCB0046	BIT O, (HL)	CB&C BIT 5,H CB&D BIT 5,L	E20000 JP P0,#0000 CA0000 JP Z,#0000	1D DEC E 25 DEC H
FDCB0046	BIT 0, (1Y+0)	CB76 BIT 6, (HL)	38FE JR C,\$+0	SB DEC HT
CB47 CB40	BIT O,A BIT O,B	DDCB0076 BIT 6,(IX+0) FDCB0076 BIT 6,(IY+0)	18FE JR \$+0 30FE JR NC,\$+0	FD2B DEC IY
CB41	BIT O,C	CB77 BIT 6,A	20FE JR N2,\$+0	2D DEC L 38 DEC SP
CB42 CB43	BIT 0,D BIT 0,E	CB70 BIT 6,8 CB71 BIT 6,C	28FE JR Z,\$+0 320000 LD (#0000),A	F3 DI
C944	BIT O,H	CB72 BIT 6,D	ED430000 LD (#0000),BC	1717 4.4

F9530000 H	n	(#000) DE	FT/4/80000	1.75	BC,(\$0000)	6A	LD	L,D	CB87	RES 0	,A	
	0	(#0000),HL	010000	LD LD	BC,1800007	2E00	LD	L.0	CBSO	RES 0	,B	
	LD	(\$0000),IX		LD	C, (HL)	6B	LD	L.E	CB81	RES 0	,C	
	Ď	(\$0000),IY	4E			δĒ	LD	L,(HL)	CB92	RES 0	, D	
		(#0000),SP	DD4E00	LD	C, (IX+0)	DD&E00	LD	£,([X+0]	CB83		E	
	D	(BC),A	FD4E00	LD	C,(1Y+0)	FD&E00	LD	L, (IY+6)	CB94		H	
	LD		4F	LD	C,A	36	LD	Litt	C885		,L	
	LD	(DE),A	48	D	C,B	6D	D	L,L	CERE		, (HL)	
		(HL),A	49	LD	C,C	ED4F	D	R,A	DOCBOORE		(IX+0)	
	LD	(HL),B	4A	LD	C,D	ED780000		SP,(#0000)	FDCBOORE		, (IY+0)	
	LD	(HL),C	0E00	LD	C,0	310000	LD	SP,#60	CBGF		,A	
		(HL),0	49	LD	C,E	£9	LD	SP,HL	CB88		, 9	
	LD	(HL),0	4C 4D	LD	C,H	DDF9	LD	SP, IX	CB89		3,	
	LD	{HL},E	56	LD	D, (HL)	FDF9	LD	SP, IY	CB8A		,D	
	LD	(HL),H	DD5600		D, (IX+0)	EDA8	LDD	Si yet	CB8B		.E	
	LD	(HL),L	FD5600	0	D, (IY+0)	EDB8	LDDR		CBBC		H	
	LD	(1X+0),A (1X+0),B	57	LD	D,A	EDA0	LDI		CESD		1	
			50	LD	D,B	EDB0	LDIR		CB96		(HL)	
	LD	3, (0+x1) (0, (0+x1)	51	LD	D,C	ED44	NEG		DDC80096		(IX+0)	
	LD	(IX+0),0	52			00	NOP		FDC80096		(O+YI)	
	FD TD	(IX+0),E		LD	0,0	B6	DR	(HL)	CB97		,A	
	LD	(1X+0),H	1600 53	LD	D,0 D,E	DDB600	OR	(IX+0)	CB90		, B	
	LD	([X+0]+L		-		FDB600	DR	(IY+0)	CB91		, C	
	LD	(EY+0).A	54	LD	D,H	87	OR	A	CB92	RES 2	0,0	
	Ü	(IY+0),B	55	TD	D,L	BO	OR	В	CB93		ŧΕ	
	LD	([Y+0),C	ED580000	LD	DE,(#0000)	Bi	OR	Ē	CB94		H,	
	LD .	(1Y+0),D	110000	LD	DE,#0000	85	OR	D	CB95		,L	
	LD	(IY+0),0	SE DDSE00	TD TD	E, (HL)	F600	OR	0	CB9E		(HL)	
	LD	3,(0+YI)	FD5E00	LD	E, (IX+0) E, (IY+0)	83	OR	Ě	DDCB009E		(IX+0)	
	LD	H. (0+YI)	5F	FD	E,A	84	OR	H	FDCB009E	RES 3	(IY+0)	
	LD	(1Y+0).L	58	LD	E,B	B 5	OR	Ĺ	CB9F	RES 3	B,A	
	D	A, (#0000)	59	LD	E,C	EDBB	OTDF	_	CB78	RES 3	3,8	
	LD	A, (BC)	5A	LD	E,D	EDB3	OTIF		CB99	RES 3	3,C	
	LD	A, (DE)	1E00	LD	E,0	ED79	OUT	1C),A	CB9A	RES 3	3, D	
	LD	A, (HL)	5B	LD	E,E	ED41	OUT	(C),B	CB98	RES 3	3,E	
	LD	A, (IX+0)	5C	LD	E,H	ED49	DUT	0,(0)	CB9C	RES 3	3,H	
	LD	A, (1Y+0)	50	LD	E,L	ED51	OUT	(C),D	CB9D		3,L	
	LD	A,A	66	LD	H, (HL)	ED59	OUT	(C),E	CBA6		4, (HL)	
7B	LD	A,B	DD6600	LD	H, (IX+0)	ED61	OUT	(C),H	DDCB00A6		4,{[X+0}	
79	LD	A ₁ C	FD6600	LD	H, (1Y+0)	ED69	OUT	(C),L	FDCB00A6		4, (IY+0)	
7A	LD	A,D	67	LD	H,A	D300	OUT	(#00),A	CBA7		4,8	
3E00	LD	A.0	60	U	H,B	EDAB	OUT		CBAO		4,B	
78	LD	A,E	61	LD	H,C	EDA3	OUT:		CBA1		4,€	
70	LD	A ₂ H	95	LD	H,D	F1	POP		CBA2		4,D	
ED57	LD	A,1	2600	LD	H,0	C1	POP	BC.	CBA3		4,E	
7D	LD	A,L	63	LD	H,E	DI	POP	DE	CBA4		4,H	
ED5F	LD	A,R	64	LD	H,H	El	POP	HL	CBA5		4,6	
46	LD	B, (HL)	65	LD	H,L	DOEL	POP	IX	CRAE		5, (HL)	
DD4600	LD	B, (IX+0)	0000AS	LD	HL + (#0000)	FDE1	POP		DOCBOOAE	RES DEC	5, (1X+0) 5, (1Y+0)	
FD4600	LD	B, (IY+0)	210000	LD	HL,#0000	F5	PUS		FDCBOOAE			
47		B,A	ED47	LD	I,A	C5		H BC	CBAF	RES		
40	LD	B, B	0000ASG0		IX,(#0000)	D5		H DE	CBAB		5,B	
41	LD	B,C	00001500		IX,#0000	E5		HIL	CBA9		5,C	
42	LD	8,0	FD2A0000		IY,(#0000)	DDE5		HIX	CRAA	RES RES	5,D	
0600	LD	B,0	FD210000		17,#0000	FDE5	rus	H IY	CBAB	RES		
43	LD	B,E	6F	D	L ₂ A	CB86		0, (HL)	CBAC		5₁L	
44	LD	B ₁ H	68	LD	L,B	DDCB0086		0,(1140)	CBAD		6, (HL)	
45	LD	B,L	69	U	L,C	FULBUURA	ne3	0,(17+0)	CB86	PILS	D) VIII.	

DDCB0086 RES 6,([X+0]) FDCB0086 RES 6,([X+0])	CB19 RR C CB18 RR E	CBCA SET 1,0 CBCB SET 1,E CBCC SET 1,H	CDFB SET 7,B CDF9 SET 7,C CDFA SET 7,D
CBB7 RES 6,A CBB0 RES 6,B	CBIC RR H	CBCD SET 1,L	THE SET THE
CBBI RES 6,C	CB10 RR L	CBD4 SET 2,(HL)	JEFC SET 7,H
C892 RES 6,D	IF RA	DOCBOODS SET 2, (IX+0)	CBFD SET 7,L
CBB3 RES 6,E	CBOE RIRC (HL)	FOCBOODS SET 2, (TY+0)	CB26 SLA (HL)
CB94 RES 6,H	FDCBOOGE RRC (IX+0)	CB07 SET 2,A	DDC80026 SLA (1X+0) FDC80026 SLA (1Y+0)
CEBS RES 6,L	FDCBOOE FRC (1Y+0) CBOF FRC A	C800 SET 2,0 C801 SET 2,0	FDCB0026 SLA (1Y+0) CB27 SLA A
DESCRIBE RES 7, (HL)	CBOB RRC B	CBD2 SET 2,0	CB20 SLA B
FDCDCOBE RES 7, (1Y+0)	CBO9 RRC C	CB03 SET 2,E	CB21 SLA C
CRSF RES 7,A	CBOA RRC D	CBD4 SET 2,H	CB22 SLA D
CERE RES 7,8	CBOB RRC E	CBOS SET 2,L	CB23 SLA E
CBB9 RES 7,C	CBOC RRC H	CROE SET 3, (HL)	CB24 SLA H
CBBA RES 7,D	CBOD RRC L	DDCBOODE SET 3, (IX+0)	CR25 SLA L
CBBB RES 7,E	OF RRCA ED67 RRD	FOCBOODE SET 3, (1Y+0)	CBSE SRA (HL) DDC6002E SRA (TX+0)
CEGC RES 7,H	ED67 RSD #00	COOF SET 3,A	DDCBOOZE SRA (1X+0) FDCBOOZE SRA (1Y+0)
CBBD RES 7,L	OF RST #08	CB08 SET 3,B CB09 SET 3,C	CB2F SRA A
C9 RET C	17 RST 410	CBDA SET 3,D	CB28 SRA 8
FB RET H	DF RST #18	CBOB SET 3,E	CR29 SRA C
DO RET NC	E7 RST #20	CBDC SET 3,H	CBBA SRA D
CO RET NZ	EF RST #28	CBOD SET 3,L	CB2B SRA E
FU RET P	F7 RST #30	CHE6 SET 4, (HL)	CBEC SRA H
EB NET PE	FF RST #38 SE SEC A ₁ (HL)	DDC800E6 SET 4,(IX+0) FDC800E6 SET 4,(IX+0)	CB2D SRA L
EO RET PO	9E SBC A, (HL) 009E00 SBC A, (IX+0)	FDCB00E6 SET 4, (IY+0) CBE7 SET 4,A	CB3E SRL (HL) DDCB003E SRL (1)(+0)
CB RET Z ED40 RET1	FD9E00 SBC A, (IY+0)	CHEO SET 4,B	FDCB003E SRL (1Y+0)
EDAD RETI EDAS RETN	9F SBC A,A	CBE1 SET 4,C	CB3F SRL A
CB16 RL (HL)	98 SBC A.B	CBE2 SET 4,D	CB38 SRL B
DDCB0016 RL (1X+0)	99 SBC A,C	CBE3 SET 4,E	CB39 SRL C
FDCB0016 RL (1Y+0)	9A SBC A,D	CBE4 SET 4,H	CB3A SRL D
CB17 RL A	DEOO SBC A,O	CBES SET 4,L	CB3B SRL E CB3C SRL H
CB10 RL B	9B SBC A,E 9C SBC A,H	CBEE SET 5, (HL) DOCBOOSE SET 5, (IX+0)	CB3C SRL H CB3D SRL L
CB11 RL C CB12 RL D	9C SBC A,H 9D SEC A,L	FDCBOOEE SET 5, (IY+0)	96 SUB (HL)
CB12 RL D CB13 RL E	EDA2 SBC HL,BC	CBEF SET 5,A	DD9600 SUB (1X+0)
CB14 RL H	EDS2 SBC HL, DE	CBEB SET 5,B	FD9600 SUB (1Y+0)
CB15 RL L	ED62 SBC HL,HL	CBE9 SET 5,C	97 SUB A
CB17 RL A	ED72 SBC HL,SP	CHEA SET 5,D	90 SUB 8
CBO6 RLC (HL)	CBC6 SET 0, (HL)	CBEB SET 5,E	91 SUB C 92 SUB D
DDCB0006 RLC (IX+0)	DOCESOCO SET O, (II+O)	CREC SET 5,H CRED SET 5,L	92 SUB D 93 SUB E
FDEBOOOS RLC (1Y+O) CBO7 RLC A	FUCDOOCS SET 0, (1Y+0)	CBED SET 5,L. CBF6 SET 6,(HL)	0600 SUB 0
CB07 RLC A CB00 RLC B	CBC7 SET O,A	DOCBOOF6 SET 6, (IX+0)	94 SUB H
CB01 RLC C	CBC0 SET 0,B	FDC800F6 SET 6, (1Y+0)	95 SUB L
CBO2 RLC D	CBC1 SET O,C	CBF7 SET 6,A	AE XOR (HL)
CB03 RLC E	CBC2 SET 0,D	CBFO SET 6,B	DDAEGO XQR (IX+0)
CB04 RLC H	CBC3 SET O,E	CBF1 SET 6,C CBF2 SET 6,D	FDAE00 XOR (1Y+0) AF XOR A
CBOS RLC L	CBC4 SET 0,H CBC5 SET 0,L	CBF2 SET 6,D CBF3 SET 6,E	AF XOR A AB XOR B
07 RLCA ED6F RLD	CECE SET 1, (HL)	CBF4 SET 6,H	A9 XOR C
ED6F RLD CR1E RR (HL)	DOCROOCE SET 1, (11140)	CBF5 SET 6,L	AA XOR D
DDCBOOLE RR (IX+0)	FDCBOOCE SET 1,(1Y+0)	COFE SET 7, (HL)	EE00 XOR 0
FDCB001E RR (1Y+0)	CBCF SET 1,A	DOCEOUFE SET 7, (IX+0)	AB XOR E
CBIF RR A	CBC8 SET 1,8	FDCBOOFF SET 7, (IY+0)	AC XOR H
CB18 RR B	CEC9 SET 1,C	CBFF SET 7,A	AD XOR L



LANÇA ESTA GRAN-DE NOVIDADE PARA O SEU MSX:

BIT-BASIC

Informática (Livro + Software)

Aqui está o livro que explica detalhadamente, instrução por instrução, o Software Bit-Basic com que você faz alguns "milagres"...

Novos e interessantíssimos comandos! • listagem controlada de programas • cópia/movimentação de linhas • busca de constantes • dois programas carregados (com possibilidades de "união" sem "misturar" as linhas).

Basic com "Sintaxe Simplificada"!

Programas Basic 'de uma linha' previamente carregados! • programas utilitários, acionados com sintaxe simplificada (sem necessidade de carga a partir de fita/disquete), inclusive programas criados por você mesmo!

E tudo isto com o Interpretador Basic integralmente e simultaneamente disponível!

E mais:

Você também vai aprender essa mágica! O livro ensina como interceptar o Basic e alguns de seus misteriosos segredos. O Bit-Basic é uma raridade, pois é um Software "aberto" ao usuário e completamente documentado!

Você não conhece ASSEMBLER?
Não tem problema! Este livro, que acompanha o Software Bit-Basic, explica o funcionamento do Z-80 e de sua "linguagem" (o Assembler Z-80) de maneira simples e objetiva, utilizando, para isso, os seus próprios conhecimentos do Basic!

BIT-BASIC UM SOFTWARE INTEIRAMENTE NACIONAL